 **Tip** INSTANTCOPYは、コマンドを使って画面キャプチャーを実行することができます。

【コマンドで実行の概要】

INSTANTCOPYは、コマンドプロンプト／バッチファイル／業務アプリケーションから画面キャプチャーを実行することができます。

活用シーン①

バッチファイルからINSTANTCOPYによる画面キャプチャーを実行する

コマンドプロンプト

```
C: ¥> "C:¥Program Files¥ICOPY¥copy32.exe" copy
```




test.bat




キャプチャー取得

活用シーン②

お客様作成のWebアプリケーションにINSTANTCOPYによる画面キャプチャーを印刷するボタンを実装する



印刷



タッチパネルからの印刷にも活用できます

【コマンドプロンプトでの実行方法】

コマンドでの指定形式

ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 [オプション1] [オプション2] …

- ・コマンドプロンプトや、スタートメニューの「ファイル名を指定して実行(R)」で、コマンドを実行できます。
- ・引数にはINSTANTCOPY に対するオプションを一度に複数指定することができます。
これにより、バッチファイルからの操作や他のアプリケーションとの連携を実現できます。

注意:コマンドを実行するためには、INSTANTCOPY を起動しておく必要があります。
(スタートアップに登録した場合は、自動で起動されています。)

【実行例】

コマンドを使って、デスクトップ全体をイメージファイルに出力する例をご紹介します。

(1) コマンドプロンプトを開き、コマンドを実行します


```
"C:¥Program Files¥ICOPY¥icopy32.exe" copy -t0 -o1
```

オプション	copy	画面キャプチャーを実行する
対象パラメータ	-t0	取得対象が「デスクトップ全体」
出力先パラメータ	-o1	出力先が「イメージファイル」

※オプション、パラメータの詳細は、P4～P6を参照ください。

(2) 「デスクトップ全体」が「イメージファイル」に出力されます

例) ICOPY001.JPG



コマンドを使って画面キャプチャー (4/6)

コマンドのオプション一覧(1)

オプション	説明		
copy	画面キャプチャーを実行する		
	対象パラメータ	なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy
		-t0	デスクトップ全体 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t0
		-t1	アクティブウィンドウ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t1
		-t2	アクティブウィンドウ(タイトル、枠なし) (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t2
		-t3	マウスで範囲を選択する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t3
		-t4 x y w h	指定領域 ディスプレイ上の座標 (x , y) から幅 w, 高さ h で指定された範囲 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t4 0 0 200 100
		-t5	オブジェクト (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -t5
		-tgm	マウスのあるディスプレイ ※ マルチディスプレイ時のみ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -tgm
		-tgn	n番目のディスプレイ ※ マルチディスプレイ時のみ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -tg1

コマンドを使って画面キャプチャー (5/6)

コマンドのオプション一覧(2)

オプション	説明		
copy	出力先パラメータ (注)	なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy
		-o0	プリンター (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o0
		-o1	イメージファイル (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o1
		-o2	プリンターとイメージファイル (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o2
		-o3	クリップボード(画像) (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o3
		-o4	クリップボード(テキスト) Pro Ent (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o4
	使用する設定ファイルパラメータ	なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy
		-r <i>setname</i>	設定ファイル"setname"を使用して画面キャプチャーを実行する ※ INSTANTCOPY の設定は変更されません。 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -r set2. ガイダンス表示

注) 他ツール出力に関しては、コマンドプロンプトからの画面キャプチャー実行を使用できません。

コマンドを使って画面キャプチャー (6/6)

コマンドのオプション一覧(3)

オプション	説明		
delete	画面キャプチャーを削除する		
	削除対象パラメータ	なし	最後にとった画面キャプチャー (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 delete
		<i>n</i>	<i>n</i> 番目の画面キャプチャー (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 delete 1
print	印刷する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 print		
setup	設定画面を開く (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 setup		
readset <i>setname</i>	設定ファイル " <i>setname</i> " を読み込む ※ INSTANTCOPY の設定が変更され、次に画面キャプチャーを実行する時から有効になります。 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 readset set2.ガイダンス表示		
quit	INSTANTCOPYを終了する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 quit		