

**Tips** INSTANTCOPYは、コマンドラインで実行することができます。

## コマンドで実行の概要

INSTANTCOPYにコマンドラインオプションを送ることにより、外部からINSTANTCOPYを実行できます。コマンドプロンプト/バッチファイル/業務アプリケーションからINSTANTCOPYを実行できます。

### 活用シーン①

バッチファイルからINSTANTCOPYによる画面キャプチャーを実行する

```
コマンドプロンプト  
C: ¥> "C:¥Program Files¥ICOPY¥icopy32.exe"
```



test.bat



キャプチャー取得

### 活用シーン②

お客様作成のWebアプリケーションにINSTANTCOPYによる画面キャプチャーを印刷するボタンを実装する



印刷



タッチパネルからの印刷にも活用できます

## コマンドプロンプトでの実行方法

コマンドでの指定形式

```
ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 [オプション1] [オプション2] . . .
```

- ・ コマンドプロンプトや、スタートメニューの「ファイル名を指定して実行(R)...」で、コマンドを実行できます。
- ・ 引数にはINSTANTCOPY に対するオプションを一度に複数指定することができます。  
これにより、バッチファイルからの操作や他のアプリケーションとの連携を実現できます。
- ・ コマンドを実行するためには、INSTANTCOPY を起動しておく必要があります。  
(スタートアップに登録した場合は、自動起動します)

## 実行例


(1) コマンドプロンプトを開き、コマンドを実行します

```
"C:¥Program Files¥ICOPY¥icopy32.exe" copy -t0 -o1
```

オプション	copy	画面キャプチャーを実行する
対象パラメータ	-t0	取得対象が「デスクトップ全体」
出力先パラメータ	-o1	出力先が「イメージファイル」

(2) 「デスクトップ全体」が「イメージファイル」に出力されます

例) ICOPY001.JPG



デスクトップ全体

# コマンドラインで画面キャプチャー (4/6)

## コマンドのオプション一覧(1)

オプション	説明
<b>copy</b>	画面キャプチャーを実行する
対象パラメータ	
なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy</code>
<b>-t0</b>	デスクトップ全体 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t0</code>
<b>-t1</b>	アクティブウィンドウ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t1</code>
<b>-t2</b>	アクティブウィンドウ(タイトル、枠なし) (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t2</code>
<b>-t3</b>	マウスで範囲を選択する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t3</code>
<b>-t4 x y w h</b>	指定領域 ディスプレイ上の座標 ( x , y ) から幅 w, 高さ h で指定された範囲 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t4 0 0 200 100</code>
<b>-t5</b>	オブジェクト (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -t5</code>
<b>-tgm</b>	マウスのあるディスプレイ ※ マルチディスプレイ時のみ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -tgm</code>
<b>-tgn</b>	n番目のディスプレイ ※ マルチディスプレイ時のみ (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥ <code>copy32 copy -tg1</code>

## コマンドのオプション一覧(2)

オプション	説明		
copy	出力先パラメータ	なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy
		-o0	プリンター (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o0
		-o1	イメージファイル (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o1
		-o2	プリンターとイメージファイル (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o2
		-o3	クリップボード(画像) (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o3
		-o4	クリップボード(テキスト) (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -o4
	使用する設定ファイルパラメータ	なし	現在の設定に従う (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy
		-r setname	設定ファイル"setname"を使用して画面キャプチャーを実行する ※ INSTANTCOPY の設定は変更されません。 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 copy -r set2.ガイダンス表示

## コマンドのオプション一覧(3)

オプション	説明		
delete	画面キャプチャーを削除する		
	削除対象パラメータ	なし	最後にとった画面キャプチャー (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 delete
		n	n 番目の画面キャプチャー (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 delete 1
print	印刷する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 print		
setup	設定画面を開く (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 setup		
readset setname	設定ファイル "setname" を読み込む ※ INSTANTCOPY の設定が変更され、次に画面キャプチャーを実行する時から有効になります。 (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 readset set2.ガイダンス表示		
quit	INSTANTCOPYを終了する (使用例)ICOPY32.exeへのパス¥icopy32 quit		

※ 他ツール出力はコマンドプロンプトからの画面キャプチャー実行を使用できません。