

Solaris フリーソフトウェア導入手順書 -Samba 編-

2010年8月 富士通株式会社



■ 商標について

- Sun, Sun Microsystems, Sun ロゴ, Solaris および Solaris に関連する商標及びロゴは、米国およびその他の国に おける米国 Sun Microsystems 社の商標または登録商標です。
- ・すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc.の登録商標です。SPARC 商標のついた製品は米国 Sun Microsystems, Inc.のが開発したアーキテクチャに基づくものです。
- ・SPARC64 は、米国 SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使用している同社の登録商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・ そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

∎ 留意事項

- ・本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ・本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。
- ・本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその 責を負いません。
- ・無断転載を禁じます。



はじめに

本書は、Solaris 10 OS に標準インストールされている Samba を利用したファイルサーバの構築手順 を記載した資料です。また、本書ではイントラネット内で利用することを想定した内容となっています。

構築環境は SPARC Enterprise を対象としています。本手順書に記載の設定値(ホスト名、IP アドレス等)は参考例です。構築時にはシステム環境に応じて読み替えてください。



目 次

<u>- У</u> Т
- <i></i> K
-

事前注意事項	5
1. Sambaとファイルサーバ	6
2. 構築前の各種確認	7
3. Sambaの構築	
3-1. Sambaの構築手順	9
3-2. Samba利用ユーザの作成	12
3-3. サービスの起動	13
3-4.接続の確認	14
4. SMFサービスの管理方法	15
5. Samba各種設定	
5 - 1 . smb.confパラメータ	16
5-2. 共有ディレクトリへ設定可能なパラメータ	22
5-3. 設定の反映	23
6. 《参考》SWATの設定	
6-1. SWATとは	24
6-2.SWATの操作	25
6-3. セッションの解説	26



事前注意事項

本手順書で解説している手順は必須パッチを適用した Solaris OS 環境で実施してください。

必要なパッチが適用されていないと、Samba に関するコマンドが正常に実施できない など不具合が発生することがあります。

・システムに適用されているパッチを調べる方法

showrev −p

※一覧が表示されますので、パッチ ID を調べます。



1. Sambaとファイルサーバ

Samba とは、UNIX と Windows や Linux 間でファイルの共有を行うことができるソフトウェア です。Windows や Linux から UNIX サーバのファイルにアクセスするためのサーバ機能と、UNIX サーバから Windows や Linux のファイルにアクセスするためのクライアント機能を持っています。 また、ファイル共有の仕組みを用いて、プリンタ共有も行うことができます。(※本手順書ではプ リンタ共有設定は対象外です)

図:イメージ 1-1





2. 構築前の各種確認

構築前に本手順書で使用する環境の確認を行います。

- ➢ Solaris 10 OS のバージョン
- ➢ Samba のパッケージの確認
- ▶ Samba のバージョン確認
- ▶ Samba サービスの状態確認
- 1) Solaris 10 OSのバージョンの確認

■ Solaris 10 のバージョンによって標準でインストールされている Samba のバージョンが異なります。

2) Sambaのパッケージを確認します。下記のパッケージがインストールされていることを確認し ます。

- > SUNWsmbac
- > SUNWsmbar
- SUNWsmbau

# pkginfo grep samba			
system	SUNWsmbac	samba – A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX (client)	
system	SUNWsmbar	samba – A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX (Root)	
system	SUNWsmbau	samba – A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX (Usr)	

3) Sambaのバージョンを確認します。

/usr/sfw/sbin/smbd -V Version 3.0.33

4) Sambaのサービスの状態を確認します。

# svcs samba		
STATE	STIME	FMRI
disabled	10 月_20	svc:/network/samba:default

初期状態は停止(disabled)しています。



3. Sambaの構築

本手順で作成する Samba の環境定義は下記になります。



共有ディレクトリ
 共有ディレクトリの別名
 アクセスを許可するネットワーク
 作成するユーザ
 作成するグループ
 アクセスを許可するユーザ/グループ
 アクセスを拒否するユーザ/グループ
 環境に応じて任意に設定してください。

/share shares [10.75.],[192.168.1.],[127.0.] user1,user2,user3 smbgroup,osgroup user1/smbgroup user3,user2/osgroup



3-1.Sambaの構築手順

1)構成ファイルの作成

Samba の構成ファイルのサンプルファイル(/etc/sfw/smb.conf-example)をコピーして編集を行います。

cp /etc/sfw/smb.conf-example /etc/sfw/smb.conf

2)構成ファイルの編集

vi /etc/sfw/smb.conf

2-1) workgroupの設定

「workgroup」の行にクライアントが所属しているワークグループを指定します。

25 # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
26 workgroup = WORKGROUP

● 左の数字はファイルの行数を表します。

2-2)アクセス時の認証方法

「security」の行に共有ディレクトリへのアクセス時に使用する認証方法を指定します。

31 # Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible

- 32 # values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
- 33 # user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details.
- 34 security = user

設定可能な認証方法については、<u>4-1.Smb.confパラメータ 3)security</u>を参照してください。

2-3)アクセスを許可するネットワークの指定

「hosts allow」行の先頭に付加されている「;(セミコロン)」を削除し、アクセスを許可するネット ワークを記載します

36 # This option is important for security. It allows you to restrictt

37 # connections to machines which are on your local network. The

38 # following example restricts access to two C class networks and

- 39 # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
- 40 # the smb.conf man page
- 41 hosts allow = 192.168.1. 10.75. 127.0.
- セミコロンはコメントとして扱われます。
- 複数ネットワークを設定する場合は、空白で区切ってください。



2-4) 共有ディレクトリの設定

最終行へ以下を追加します。

п

shares]
comment = sharesdir
path = /share
available = Yes
guest ok = No
invalid users = user3,@osgroup
valid user = user1
writable = Yes

- invarid で指定した user3 と osgroup に所属しているユーザ(user2)はアクセスが拒否されるよう指定します。
- グループを指定する場合は、先頭に"@"をつけます。
- 共有ディレクトリへのユーザの書き込みを許可させるために、「writable = Yes」を指定します。

各パラメータについては<u>4-2.共有ディレクトリへ設定可能なパラメータ</u>を参照してください。

3)編集した構成ファイルのチェック

# /usr/sfw/bin/testparm		
(実行例)		
Load smb config files from /etc/sfw/smb.conf		
Processing section "[homes]"		
Processing section "[printers]"		
Processing section "[shares]"		
Unknown parameter encountered: "valid list"		
lgnoring unknown parameter "valid list"		
Loaded services file OK.		
Server role: ROLE_STANDALONE		
Press enter to see a dump of your service definitions ←Enter を押下します		
[global] server string = Samba Server		
$\log file = /var/samba/log/log/sm$		
max log size = 50		
dns proxy = No		
hosts allow = 192.168.1., 10.75., 127.0.		
[homes]		
comment = Home Directories		
read only = No		
browseable = No		
[printers]		
 comment = All Drintere		

comment = All Printers



```
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
[shares]
    comment = sharesdir
    path = /share
    invalid users = user3, @osgroup
    valid users = user1
    read only = No
```

■ デフォルト値を使用している場合は標準出力へは出力されません。デフォルトの値から変更した場合にのみ出力されます。

4) 共有ディレクトリの作成

mkdir /share

5)アクセス権の変更

ディレクトリのアクセス権を変更します。

chmod 777 /share/

■ アクセス権の設定は Samba 側の設定と Solaris OS 側の設定の両方が必要です。



3-2.Samba利用ユーザの作成

OS 上の一般ユーザを Samba に登録することで、Samba の利用が可能になります。

1) グループの作成

groupadd -g 1001 smbgroup

■ 同様の手順でグループ ID を変えて osgroup も作成して下さい。

2) Solaris OSの一般ユーザの作成

mkdir /export/home

useradd -u 1001 -g smbgroup -d /export/home/user1 -s /bin/sh -m user1

■ ユーザ ID を変えて、所属するグループを osgroup に変更して、同様の手順で user2 と user3 も作成して下さい。

3) パスワードの設定

passwd user1

(実行例)

新しいパスワード: 新しいパスワードを再入力してください: passwd: user1 のパスワードが変更されました ←任意に設定

4) Sambaへのユーザ登録

下記コマンドを実行して Samba 利用ユーザを登録します。

/usr/sfw/bin/pdbedit -a user1

(実行例)

new password:	←任意に設定
retype new password:	
Unix username:	user1
NT username:	
Account Flags:	[U]
User SID:	S-1-5-21-2555001371-3958696019-2657349435-3002
Primary Group SID:	S-1-5-21-2555001371-3958696019-2657349435-513
Full Name:	
Home Directory:	¥¥t2000-3¥user1
HomeDir Drive:	
Logon Script:	
Profile Path:	¥¥t2000-3¥user1¥profile
Domain:	T2000–3
Account desc:	
Workstations:	
Munged dial:	
Logon time:	0



Logoff time:	never
Kickoff time:	never
Password last set:	(木), 29 10 月 2009 15:26:45 JST
Password can change:	(木), 29 10 月 2009 15:26:45 JST
Password must change:	never
Last bad password :	0
Bad password count :	0
Logon hours :	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

■ 初期状態では、Samba のパスワードは/etc/sfw/private/smbpasswd で管理されています。

Account Flags の解説

Flag	意味
U	ー般ユーザを意味します。
Ν	パスワードを持っていないことを意味します。
D	無効なアカウントであることを意味します。
W	"Workstation Trust"アカウントであることを意味します。
L	アカウントがロックされていることを意味します。

5) Samba登録ユーザの確認

# /usr/sfw/bin/pdbedit -L		
user1:1001:		
user2:1002:		
user3:1003:		

《参考》Samba に登録したユーザの削除

/usr/sfw/bin/pdbedit -x -u user3

《参考》Samba に登録したユーザのパスワード変更

/usr/sfw/bin/smbpasswd user1

3-3.サービスの起動

1) Sambaのサービスを起動します。

svcadm enable svc:/network/samba:default

2) Sambaのサービスを確認します。

svcs svc:/network/samba:default STATE STIME FMRI



online 19:39:13 svc:/network/samba:default

 STATE が「online」になっていること。

3-4.接続の確認

1) クライアントからの接続確認

Windows クライアントからの接続例:[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択し、 「¥¥ファイルサーバの IP アドレス¥共有ディレクトリ名」を入力します。

ファイル名	iを指定して実行 ? 🔀	
-	実行するプログラム名、または開くフォルダやドキュメント名、インターネ ットリソース名を入力してください。	
名前(<u>O</u>):	¥¥10.20.112.213¥shares	
	OK キャンセル 参照(B)	

2) ユーザ名とパスワードの入力

Samba に登録したユーザ名とパスワードを入力します。

t2000-3 に接続	? 🛛
	I THE
10.20.112.213 (ご接続中	
ユーザー名(山):	🔮 user1 💌
パスワード(<u>P</u>):	жжжж
	──パスワードを記憶する(<u>R</u>)
	OK キャンセル

■ user2と user3 でも同様に、アクセスを行って下さい。

■ user2 ではグループでアクセスを拒否され、user3 ではユーザ名でアクセスを拒否されます。



4. SMFサービスの管理方法

ここでは SMF 対応した Samba のサービス管理の方法についてまとめています。必要に応じて参照して下さい。

1) サービスの状態を確認する方法

# svcs svc:/network/samba:default				
STATE	STIME	FMRI		
online	9:01:35 sv	c:/network/samba:default		

STATE の主な表示は「online」(起動)、「disable」(停止)となります。

☞ サービス名は省略形[sambar]で指定することも可能です。以下のコマンドも同様です。

2) サービスを停止する方法

svcadm disable svc:/network/samba:default

3) サービスを再起動する方法

svcadm restart svc:/network/samba:default

4) サービスを起動する方法

svcadm enable svc:/network/samba:default



5. Samba各種設定

5-1.smb.confパラメータ

Sambaの構成ファイル/etc/sfw/smb.conf内のパラメータを編集することで、各種設定を行うことができます。以下に、/etc/sfw/smb.confのパラメータについて解説します。必要なパラメータの設定を行ってください。

1) workgroup

Samba の属する(あるいは、クライアントへ応答する)windows ワークグループ名もしくは、 windows ドメイン名を指定します。

22	#
23	[global]
24	
25	# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
26	workgroup = MYGROUP

2) server string

Windows 等でブラウジングした場合に表示される Samba サーバのコメントを指定します。

28 # server string is the equivalent of the NT Description field
29 server string = Samba Server



3) security

共有リソースにアクセスする際のセキュリティーモードの設定項目です。セキュリティーモード は、以下の5種類があります。

➤ security=user(ユーザ認証モード)

ユーザが Samba サーバを利用する場合、Solaris 上でのアカウントと Samba 接続用のパス



ワードが必要になります。

- ▶ security=domain(ドメイン認証モード) ネットワークの中に既に NT ドメインがあり、そこに Samba サーバを追加する場合に指定 します。ユーザ認証は、NT ドメインが行いますが、接続するためのアカウントを Solaris 側 で作成する必要があります。
- ▶ security=server(サーバ認証モード) ネットワーク中に既に Samba サーバや windows によるワークグループがある場合、そこに 新設 Samba サーバを追加する場合に選択します。
- security=ads(Active Directory ドメイン認証モード)
 ネットワークの中に既に Active Directory ドメインがあり、そこに Samba サーバを追加する
 場合に指定します。ユーザ認証は、Active Directory が行いますが、接続するためのアカウントを Solaris 側で作成する必要があります。
- ➤ security=share(共有認証モード)

```
ユーザがパスワードだけで Samba サーバを利用できるモードです。
```

- share はセキュリティ上パスワードのみでアクセス出来てしまうため非推奨です。
- 31 # Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible
- 32 # values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
- 33 # user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details.
- 34 security = user

4) hosts allow

アクセスを許可するホストを指定します。ネットワークを指定する事もできます。サブネットマ スクを入れる場合は、 202.11.98.0/255.255.255.224 のように指定します。

- 36 # This option is important for security. It allows you to restrict
- 37 # connections to machines which are on your local network. The
- 38 # following example restricts access to two C class networks and
- 39 # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
- 40 # the smb.conf man page
- 41 hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.

hosts deny を用いて、アクセスを拒否する書き方と併用もできます。

5) guest account

guest アカウントが必要な場合は、コメントをはずします。また、nobody 以外を指定する場合は /etc/passwd に指定したアカウントを登録する必要があります。

- 60 # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
- 61 # otherwise the user "nobody" is used
- 62 guest account = pcguest



6) log file

ログファイルの場所を指定します。クライアントやユーザごとにログを取得することができます。 マシン毎にログを取得する場合は「%m」を付加します。ユーザ毎にログを取得する場合は「%u」 を付加します。

64 # this tells Samba to use a separate log file for each machine
65 # that connects
66 log file = /var/samba/log/log.%m

7) max log size

ログファイルのサイズ上限を指定します。

68 # Put a capping on the size of the log files (in Kb).
69 max log size = 50

ログファイルのサイズは KB 単位で指定します。

8) password server

security = server または、security = domain の場合は、password server を設定します。

- 71 # Use password server option only with security = server
- 72 # The argument list may include:
- 73 # password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
- 74 # or to auto-locate the domain controller/s
- 75 # password server = *
- 76 password server = <NT-Server-Name>
- 9) realm

security = ads の場合は、relm を設定します。Samba が行うユーザ名、パスワードの認証をすべ てを Active Directory サーバに行わせる場合に Active Directory ドメイン名(Kerberos Realm 名) を指定します。

78	# Use the realm option only with security = ads
79	# Specifies the Active Directory realm the host is part of
80	realm = <active directory="" ドメイン名=""></active>

workgroup には realm で指定した Active Directory ドメインの NetBIOS 名を指定します。

25 # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
26 workgroup = <NetBIOS 名>

🖝 🛛 Active Directory ドメイン名、NetBIOS 名は大文字で設定します。



1 0) passdb backend

パスワード認証データベースを指定します。

- ▶ smbpasswd 従来の方式(ファイルのパス名を指定可能)
- ▶ tdbsam TDB 形式のデータベース(ファイルのパス名を指定)
- ▶ Idapsam LDAP サーバ(LDAP サーバの URL を指定)
- 82 # Backend to store user information in. New installations should
- 83 # use either tdbsam or ldapsam. smbpasswd is available for backwards
- 84 # compatibility. tdbsam requires no further configuration.
- 85 passdb backend = smbpasswd
- 🖝 ビデフォルトで使用されているのは smbpasswd です。

1 1) include

別の定義ファイルを参照して読み込ませ指定することが可能です。

- 87 # Using the following line enables you to customise your configuration
- 88 # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
- 89 # of the machine that is connecting.
- 90 # Note: Consider carefully the location in the configuration file of
- 91 # this line. The included file is read at that point.
- 92 include = /usr/sfw/lib/smb.conf.%m

1 2) interfaces

Samba で使用するインターフェースを指定します。

- 94 # Configure Samba to use multiple interfaces
- 95 # If you have multiple network interfaces then you must list them
- 96 # here. See the man page for details.
- 97 interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24

1 3) local master

マスタブラウザの制御を行います。Samba をネットワーク上でマスタブラウザとしたくない場合は、local master = no を設定してください。

99 # Browser Control Options:

- 100 # set local master to no if you don't want Samba to become a master
- 101 # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
- 102 local master = no
- 1 4) os level

マスタブラウザ選択時の優先順位を指定します。

104 # OS Level determines the precedence of this server in master browser



105 # elections. The default value should be reasonable106 os level = 33

1 5) domain master

ドメインマスタブラウザとなるように設定します。これにより、Samba はサブネット間のブラ ウザリストの取得を行うようになります。

108 # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
109 # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
110 # if you already have a Windows NT domain controller doing this job
111 domain master = yes

1 6) preferred master

マスタブラウザとして動作するための優先権を指定します。ドメインマスタブラウザになること を保証するために、domain master = yesの設定と連携しての使用が推奨されます。

113	# Preferred Master causes	Samba to force a loc	cal browser election on startup

114 # and gives it a slightly higher chance of winning the election

115 preferred master = yes

17) domain logons

Windows 9X に対するドメインログオンサーバとして機能するように設定します。また、NT ドメ イン互換のドメインコントローラとして機能します。

- 117 # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
- 118 # Windows95 workstations.
- 119 domain logons = yes

1 8) logon script

ユーザのログインが成功した際にダウンロードして実行される、ファイルを指定します。

- 121 # if you enable domain logons then you may want a per-machine or
- 122 # per user logon script
- 123 # run a specific logon batch file per workstation (machine)
- 124 logon script = %m.bat
- 125 # run a specific logon batch file per username
- 126 logon script = %U.bat



1 9) logon path

Samba がログオンサーバとして構成された場合に指定します。移動プロファイルを保存する場所を指定します。

128	# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)		
129	#	%L substitutes for this servers netbios name, %U is username	
130	#	You must uncomment the [Profiles] share below	
131		logon path = ¥¥%L¥Profiles¥%U	

Windows 9X、Windows NT のみ有効です。

2 0) wins support

Samba のプロセスを WINS サーバとして機能させるかを制御します。

133	# Windows Internet Name Serving Support Section:
134	# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
135	wins support = yes

2 1) wins server

WINS サーバの IP アドレスを指定します。

137	# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
138	# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
139	wins server = w.x.y.z

2 2) wins proxy

名前解決の応答を指定します。WINS 機能のないクライアントからの名前解決の要求に対して応 答するように指定します。

141	# WINS Proxy – Tells Samba to answer name resolution queries on
142	# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
143	# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
144	wins proxy = yes

2 3) dns proxy

NetBIOS 名を DNS 経由で解決するか否かを指定します。

```
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The default is NO.
dns proxy = no
```



5-2.共有ディレクトリへ設定可能なパラメータ

パラメータ	意味
Base Options	
comment	クライアントで表示されるコメントの設定をします
path	共有ディレクトリの絶対パスを指定します
Security Options	
invalid users	共有ディレクトリへのアクセスを拒否するユーザ・グループを指定します
valid users	共有ディレクトリへのアクセスを許可するユーザ・グループを指定します
admin users	指定したユーザは、Samba へのアクセス時に共有ディレクトリ上でスー
	パユーザの権限が与えられます
read list	指定されたユーザ・グループは参照のみ許可されます
write list	指定されたユーザ・グループは書込が許可されます
force user	Samba にアクセスした際に指定されたユーザでのアクセスとなります
force group	Samba にアクセスした際に指定されたグループでのアクセスとなります
read only	読み取り専用の指定ができます
create mask	Samba によって作成されるファイルのパーミッションを指定します
force create mode	強制的にファイルに与えるアクセス権を指定します
directory mask	Samba によって作成されるフォルダのパーミッションを指定します
force directory mode	強制的にディレクトリに与えるアクセス権を指定します
inherit permissions	上位ディレクトリのアクセス権を継承する設定を行います
	create mask, force create mode, directory mask, force directory mode
	が指定されている場合でも本設定が優先されます
guest only	全てのファイル操作を guest ユーザで行うかを指定します
	guest ok で許可を指定した場合のみ有効です
guest ok	guest ユーザでのアクセスの許可/拒否を指定します
only user	該当ユーザ以外のアクセスは許可しない設定を行います
hosts allow	アクセスを許可するエントリを指定します
	[global]セクションで hosts allow を指定した場合は、[global]セクションで
	指定した hosts allow を優先します
hosts deny	アクセスを拒否するエントリを指定します
	[global]セクションで hosts deny を指定した場合は、[global]セクションで
	指定した hosts deny を優先します
Browse Options	
browseable	ブラウズリスト中に現れる利用可能な共有の一覧に共有を表示させるか



	どうかを指定します
EventLog Options	
available	共有ディレクトリの有効/無効を指定します
volume	ボリュームラベルを設定します
fstype	サーバがクライアントに返すファイルシステムのタイプを指定します
delete readonly 読み取り専用ファイルの削除規制の設定	
VFS module options	
vfs object	VFS(Virtual File System)モジュールを指定します
msdfs root	DFS ルート提供の有無を設定します

5-3.設定の反映

1)編集した構成ファイルのチェック

/usr/sfw/bin/testparm

2) サービスの再起動

svcadm restart svc:/network/samba:default

3) サービスの状態確認

svcs svc:/network/samba:default



6. 《参考》SWATの設定

6-1.SWATとは

Samba には、Web ブラウザ経由で管理を行うツール「SWAT(Samba Web Administration Tool)」 が標準で用意されています。Samba の起動/停止から各種設定の変更までの全てを Web ブラウザ 上で行うことができます。

SWAT を利用するには、Samba が稼動しているサーバの 901 番ポートに Web ブラウザでアクセスします。

- ☞ /etc/sfw/smb.conf ファイルを直接編集する方法と SWAT を使った設定方法を併用することは推奨しません。SWAT での設定は、/etc/sfw/smb.conf へ全て上書きされるため、コメント部分も上書きしてしまいます。
- 1) サービスポートの確認

SWAT のサービスポートが設定されていることを確認します。

# cat .	/etc/services grep 901	
swat	901/tcp	# Samba Web Adm.Tool

SWAT のサービスポートが設定されていない場合は、/etc/services に追加してください。

2) SWATの確認

SWAT は inetd が管理する SMF サービスなので、inetd 管理コマンド(inetadm) や SMF 管理 コマンドで管理することができます。

# inetadm disabled	grep swat disabled	svc:/network/swat:default	
# svcs svc:	/network/swa	t:default	
STATE	STIME	FMRI	
disabled	15:45:44	svc:/network/swat:default	

3)サービスの起動

inetadm -e svc:/network/swat:default

4)サービスの確認

# inetadm enabled	grep swat online	svc:/network/swat:default	←「enabled」を確認
# svcs svc	:/network/swat	:default	
STATE	STIME	FMRI	
online	16:00:07	svc:/network/swat:default	←「online」を確認



6-2.SWATの操作

1) SWATへのログイン

SWATへのアクセスは、Webブラウザから行います。URLに下記を入力してアクセスします。<u>http://</u> <u>ホスト名[or IPアドレス]:901</u>

2) ユーザ認証

アクセスを行うとユーザ認証のポップアップが表示されます。SWAT へのログインはスーパユー ザで行います。

● 一般ユーザでもログイン可能ですが、設定可能な項目は異なります。

10.20.112.213 へ接続	ŧ ?🛛
	EF
SWAT	12.213 にはユーザー名とパスワードが必要です。
警告: このサーバーは、ユー することを要求しています	-ザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 (安全な接続を使わない基本的な認証)。
ユーザー名(山):	😰 root 🛛 👻
パスワード(<u>P</u>):	****
	パスワードを記憶する(<u>R</u>)
	OK キャンセル

SWAT のログイン画面(スーパーユーザ)





- 6-3.セッションの解説
- ➢ HOME セッション

Samba のドキュメント紹介ページです。技術資料などを参照することができます。

🖉 Samba Web Administration Tool – Windows Internet Explorer		- 🖻 🔀
C C C T C T C C C C C C C C C C C C C C	💌 🔄 🔀 Google	•
ファイルシー 編集通り 表示(2) お気に入り位 ツール(1) ヘルプ(1)		
🖕 お気(7入1) 🛛 🖕 🔊 首都周珠器Web 👔 Pr.web 🔤 KB 🔤 POL 🗋 気(なぶたの・ 🏠 wurk・ 🏠 EDAD、 🏠 Aueuhe・ 🗋 Santa・		
🖉 Samba Wau Auministration Tuul	🏠 • 🔝 - 🖃 嬦 • ベージ泡 • セーフティ心	• "
samba		0
		_
HOME GLOBALS SHARES PRINTERS WIZARD STATUS VIEW PASSWORD		

➢ GLOBALS セッション

/etc/sfm/smb.confの Global Settings 部分などセキュリティ関連のパラメータの設定も行えます。



SHARES セッション

共有ディレクトリの作成・編集・削除などの管理が行えます。

🧀 Samba Web Administration Tool – Windows Internet Explorer		- 🗗 🔀
C C T T T T T T T T T T T T T T T T T T	💌 🔄 🔀 Google	• ۹
ファイルシー 編集街 表示型 お気に入り位 ツールロ ヘルプロ		
🖕 お気に入り 🛛 🆕 🗃 首ぶ周朱厳web 🝙 Pr.web 🔤 KB 🔤 PCL 🗋 気になるれの - 🎦 wurk - 🎦 EIND - 🍋 Aueute - 🗋 Santa -		
Camba Wax Acministration Tool	🟠 • 📓 - 🖃 嬦 • ベージ만 • セーフティ@	} ∗ "
HONE GLOBALS SHARES FINTERS WIZARD STATUS		



PRINTERS セッション

プリンタ共有全体を提供する[printers]セクションの設定が行えます。

🤌 Samba Web Administration Tool - Windows Internet Explorer		- 🗗 🔀
(2) ≤ 21 × 17 × 7/10 20 11 × 218.901 ×	💌 🔄 🔀 Gongle	
ファイルモン 編集通い 表示型 お気に入り位 ツールロ ヘルプロ		
🖕 お気(7入)) 👍 👩 首都関基盤Web 👩 Priveb 📠 KB 📠 PCL 🗋 気(広な状の・ 🏠 euror、 🏠 EDAD、 🏠 Aperheis 🛅 SarLais		
🥖 Samba Wau Auministration Tuul	🏠 • 📓 - 🖃 嬦 • ベージ관 • セーフティ&	• **
santa		<u>^</u>
HOME GLOBALS SHARES PRINTERS WIZARD STATUS VIEW PASSWORD		
本手順では、プリンタ共有設定はおこないません。		

➢ WIZARD セッション

Samba の構成情報の設定が行えます。

🤌 Samba Web Administration Tool – Windows Internet Explorer		_ 🗗 🔀	
🚱 😔 🖉 👔 🖅 🖉 11 17 22 15 20 17 22 15 20 17 20 17 20 15 20 17	💌 🚱 🔀 Google	P -	
ファイルシー 編集通り 表示(型) お気に入り位 ツール(型) ヘルプ(型)			
🖕 お気に入り 🛛 🖕 🝙 首都岡朱懋Web 👩 Priveb 📠 IKB 📠 PCL 🗋 気(なななか - 🏠 wurk - 🏠 EIND ・ 🏠 Aueute - 🏠 SanLa -			
Camba Wax Acministration Tool	🚵 • 🔝 - 🖃 嬦 • ベージඞ • セーフティン		
sanjba			
HOME GLOBALS SHARES PRINTER WIZARD STATUS VIEW PASSWORD			

➢ STATUS セッション

ことが可能です。

Samba プロセスの起動・停止・再起動などの管理が行えます。 誰が共有ファイルにアクセスしているかを確認したり、ユーザのセッションを強制切断したりする

🙆 Samba Web Administration Tool - Windows Internet Explorer		- 🗗 🔀
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	💌 🔄 🗶 Google	P -
ファイルビン 編集街 表示化 お気に入り位 ツールロ へいざ(出)		
🖕 お気7入り 🛛 🖕 🗃 首都閣基盤Web 🔊 Pr.web 🚾 IKB 🚾 PCL 🗋 気(広なまれ)・ 🏠 wurk・ 🏠 EIND・ 🟠 Aueute・ 🗋 Santa・		
🖉 Samba Wau Acministration Tuul	🏠 • 📓 - 🖂 🌲 • ベージ관 • セーフティ& •	33
santa		
HONE GLOBALS SHARES PRINTERS WIZARD STATUS VIEW PASSWORD		



➢ VIEW セッション

構成ファイル(/etc/sfw/smb.conf)の内容を表示します。

	mba Web Administration Tool – Windows Internet Explorer	- 2 🛛
271/k3 編集達 表示公 お気に入り位 ツールD ヘルプリ ◆ わ気ご入り ◆ 2 古お間を掛めせ 2 Pr.web ● KB ● PCL ● 気になるれの - ● wur、 ● END ・ ● 4ueute + ● SarLa + ● Samba Wap 4_ministration Tual ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - ● - ● -	🕘 = 👩 אוי 1//10/2012/22/25/01/2	• ٩
◆ わ気7入り ◆ ② 甘菜類萃録web ② Pr.web ● KB ● PCL ● 気(力気3たの・ ● wur、・ ● END・ ● 4ueute・ ● Sarta・ ③ ・ ◎ ・ □ ● ・ ページビ・ セーフティS ⑤ ののしる Wes 4urministration Tust ⑤ ののしま ● 「● 「● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	大学 編集後、表示学 お気に入り位、ツールロ、ヘルプロ	
	気/入り 🎪 🖻 首都周枝製Web 🚪 Pr.web 📠 IKB 🔤 PCL 🗅 気になえれの・ 🗅 Murk・ 🗅 EIND・ 🗅 Aucure・ 🗅 Sarta・	
	anba Wau Auministration Tuul 🙆 - 🗟 - 🖸 嬦 - ベージ砲・ セーズ	7≺(<u>S</u>)▼ "
HOME GLOBALS SHARES PRINTERS WIZARD STATUS VIEW ASSWORD	Samba Samba Samba Subals Shares Printers Vizard Status View Assword	

PASSWORD セッション

ユーザの追加・削除、パスワードの変更などを行えます。



■ 一般ユーザで SWAT にログインした場合は、HOME、STATUS、VIEW、PASSWORD のセションのみ限定的に利用可能です。

以上、『Solaris フリーソフトウェア導入手順書 -Samba 編-』終了



FUJITSU