

本資料について

- Oracle Solarisに関するインストール手順を紹介しています。別冊の「Oracle Solaris 10を使ってみよう ~インストール編 ~」を参照しながら、本手順書を活用してください。
- 参考URL https://www.fujitsu.com/jp/sparc-technical/document/solaris/os10.html#os
- 本資料では、Solaris 環境をOracle VM Server for SPARC上に構築した場合の手順を記載しております。 そのため一部、Oracle VM Server for SPARCに依存した内容があります。例えば、ディスクやネットワーク・インターフェー スなどがOracle VM Server for SPARC固有の値となっており、物理サーバ環境とは異なりますのでご了承ください。
- 本資料は、Oracle Solaris 10 9/10を使用した手順を紹介しています。

使用条件

- 著作権・商標権・その他の知的財産権について コンテンツ(文書・画像・音声等)は、著作権・商標権・その他の知的財産権で保護されています。本コンテンツは、個人的に 使用する範囲でプリントアウトまたはダウンロードできます。ただし、これ以外の利用(ご自分のページへの再利用や他の サーバーのアップロード等)については、当社または権利者の許諾が必要となります。
- 保証の制限 本コンテンツについて、当社は、その正確性、商品性、ご利用目的への適合性等に関して保証するものではなく、そのご利 用により生じた損害について、当社は法律上のいかなる責任も負いかねます。本コンテンツは、予告なく変更・廃止されるこ とがあります。

商標

- UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
- SPARC Enterprise、SPARC64およびすべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使 用している、同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他各種製品名は、各社の製品名称、商標または登録商標です。

	Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)	作成日	2011年11月
■ 目次			
1. Oracle Sola 1-1. イン	ris 10 インストール ^{/ストール準備}		
1-2. 対 1-3. ES	活式インストール Fインストール		
õ			
FUJITSU			

	Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)	作成日	2011年11月
, Oracle Sola	is 10インストール		
-1. インストー	ル準備		
(1) インフトールオン			
ターミナ	リッーハ、マリンノール技統 ルソフトウェア(Teratermなど)を開き、システムコントローラに接続し、コンソールに接続します。		
	プトが表示されることを確認		
{0} o			
※ 表示	されない場合、Enterキーを押下してみてください。		
2) DVDを <u>ブートし</u>	Coracle Solaris OSインストールを開始します。		
{0} o	<pre>c boot cdrom</pre>		
ナーバからのログ	アウト方法(必要に応じて実施)		
(1)コンソ-	ル接続からログアウトする場合		
1)~(チルダ)+.(ドット)を連続で入力します。		
#~. Commo	(← 入力時は画面出力されません)		
\$	SLION LO 192.108.10.111 CIOSEO DY TOREIgn NOSL.		
2) exit			
\$ exi			
(2)0S接続	からログアウトする場合		
1) exit	<u>コマントで終了します。</u> +		
# ext			
» – J	別の境境に戻るので、主てロッアットする場合は数回美行してください。		
-2. 対話式イン	ノストール		
1) システムの初け	田楼成		
1)言 <u>語の選択</u>			
Selec	t a Language		
	Freed Set		
0.	English Brazilian Portuguese		
2.	French		
3.	German		
5	Korean		
5. 6.	NUI GAIT		
5. 6. 7.	Simplified Chinese		
5. 6. 7. 8.	Simplified Chinese Spanish		
5. 6. 7. 8. 9.	Simplified Chinese Spanish Swedish Traditional Chinese		
5. 6. 7. 8. 9. 10.	Simplified Chinese Spanish Swedish Traditional Chinese		









	Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)		作成日	2011年11月
18) <u>ネ-</u>	-ムサービスの確認			
愲	青報の確認			
	〉次の情報を確認してください。 正しい場合は F2 を、情報を変更する場合は F4 を押してください。	,	入力した情	報の確認を行い、良ければ継続を選択
	ネームサービス: None			Г-С [2] Т -б Л У)
	Esc-2_継続 Esc-4_変更 Esc-6_ヘルプ			
19) <u>NF</u>	Sv4 ドメイン名の設定			
N	FSv4 ドメイン名			
	NFS version 4 はシステムのネームサービスから自動的に取得された ドメイン名を使用します。大半の設定には、取得されたドメイン名を 使用できます。ときどき起きる例として、共通ドメイン名が存在しないため ドメインの境界をまたがるマウントで、ファイルの所有者が "nobody"と表示されることがあります。)[=		
	現在の NFSv4 デフォルトドメイン: ""	ステムによっ ェックを入れ	て取得され て	ıた NFSv4 ドメインを使用します」
	NFSv4 ドメインの設定 継続	を選択([Es	c] キーと	[2] キーを押す)
	[X] システムによって取得された NFSv4 ドメインを使用します [] 別の NFSv4 ドメインを指定します			
	Esc-2 継続 Esc-6 ヘルプ			
20) NES	Sv4ドメイン名の確認			
20) <u>NF</u>	<mark>Sv4ドメイン名の確認</mark> FSv4 Domain の情報の確認 〉 次の情報を確認してください。			
20) <u>NF</u>	<mark>Sv4ドメイン名の確認</mark> FSv4 Domain の情報の確認 〉 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。	J	入力した情	報の確認を行い、良ければ継続を選択
20) <u>NF3</u>	<u>Sv4ドメイン名の確認</u> FSv4 Domain の情報の確認 〉 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: << 動的に取得される値 >>		入力した情 ([Esc] 4	報の確認を行い、良ければ継続を選択 ドーと [2] キーを押す)
20) <u>NF</u>	Sv4ドメイン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: << 動的に取得される値 >> Esc-2_継続 Esc-4_変更	7	入力した情 ([Esc] =	報の確認を行い、良ければ継続を選択 Fーと [2] キーを押す)
20) NF: NI 21) 時間 階	Sv4ドメイン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: << 動的に取得される値 >> Esc-2_継続 Esc-4_変更 B帯の設定	~	入力した情 ([Esc] 4	報の確認を行い、良ければ継続を選択 Fーと [2] キーを押す)
20) NF: N 21) 時間	Sv4 ドメイン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: <	्र् ट् : इ.	へ力した情 ([Esc] =	報の確認を行い、良ければ継続を選択 トーと [2] キーを押す)
20) NF: N 21)時 用	Sv4 ドメイン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: <	ल् इन्.	入力した情 ([Esc] 4	報の確認を行い、良ければ継続を選択 ドーと [2] キーを押す)
20) NF: N 21) 時 用	Sv4 F×イン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: Swith F×イン名: Swith F×hore Swith F×hore	ए ट् इं र े.	入力した情報 ([Esc]] 「アジア」ク 送税 ご券系で変更にないます。	報の確認を行い、良ければ継続を選択 Fーと [2] キーを押す) を入れて ([Esc] キーと [2] キーを押す)
20) NF: N 21) 時	Sv4 ドメイン名の確認 FSv4 Domain の情報の確認 > 次の情報を確認してください。 正しい場合は、F2 を、情報を変更する場合は、F4 を押してください。 NFSv4 ドメイン名: (< 動的に取得される値 >>) Esc-2_継続 Esc-4_変更 唐間帯 この画面では、デフォルトの時間帯を指定してください。次の 3 つの方法で時間帯を指定できます。リストから大陸または海洋を選択するか、「その他 - GMT との時差」または「その他 - 時間帯ファイル」を選択しま > 選択するには、矢印キーを使ってオプションを反転表示し Return キーを押して X マークをつけてください。 大陸と海洋 - [] アフリカ × [] アメリカ × [] オーストラリア × [] インド洋 Fsc-2 継続	र इ. च.	Aカした情 ([Esc]= 「アジア」 こチェック択	報の確認を行い、良ければ継続を選択 トーと [2] キーを押す) を入れて (([Esc] キーと [2] キーを押す)



	Uracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)	作成日	2011年11月
【参考】	初期構成のやり直し(sys-unconfig)		٦
	ここまで行ったシステムの初期構成は、OSインストール後に sys-unconfig コマンドでやり直すことが出来ます。		
1);	シューンの画様は		
• • •	# sys-unconfig		
	警告		
	このプログラムは、システムの構成を解除します。つまり、 名前がなく、他のシステムやネットワークを認識しない ″初期″状態の システムに戻してしまいます。		
	このプログラムは、システムの停止も行います。		
	継続してよろしいですか (y/n) ?y svc.startd: The system is coming down. Please wait. svc.startd: 93 system services are now being stopped. Jun 23 13:57:42 sol10 syslogd: going down on signal 15 svc.startd: The system is down. syncing file systems done Program terminated		
2) :	レーションション		
	{0} ok boot		
	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。		
26)	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定		
26)	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services		
26)	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. 		
26)	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades 	5.	
26)	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled Yes No 	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選	*ュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと[2]キーを押す]
26)	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help 	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選択	キュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す]
26)	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は、netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してください。	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選げ	キュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す
26) [参考]	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は, netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してください。	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選択	キュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す]
26) 【参考】	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は、netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してくたさい。	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選手	キュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す]
26) (\$**)	 システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は、netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してください。 	S. 本資料ではセ の、「No」に Continueを選	キュアなネットワーク環境を構築す チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す]
26) [参考]	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 セキュアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は、netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してくたさい。 netservices コマンド キットワークサービスを無効にする場合は、次のようにコマンドを実行します。 # netservices limited * telnetサービスが停止しますので、telnet接続時はサーバへの接続が即時に切断されるので注意してくたさい。	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選択	キュアなネットワーク環境を構築す チェックを入れて R ([Esc] キーと [2] キーを押す
26) [参考]	システム起動後の初回ログイン時に、再度初期構成が開始されます。 t+ユアなリモート接続の設定 Enabling remote services Would you like to enable network services for use by remote clients? Selecting "No" provides a more secure configuration in which Secure Shell is the only network service provided to remote clients. Selecting "Yes" enables a larger set of services as in previous Solaris releases. If in doubt, it is safe to select "No" as any services can be individually enabled after installation. Note: This choice only affects initial installs. It doesn't affect upgrades Remote services enabled [] Yes [X] No Esc-2_Continue Esc-6_Help * 上記の設定は、netservices コマンドによりインストール後も変更が可能です。下記[参考]を参照してください。 netservices limited * telnetサービスを構築にする場合は、次のようにコマンドを実行します。 # netservices jumited * telnetサービスが停止しますので、telnet接続時はサーバへの接続が即時に切断されるので注意してください。	S. 本資料ではセ め、「No」に Continueを選	キュアなネットワーク環境を構築 チェックを入れて R ([Esc] キーと[2] キーを押す]



Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)	作成日	2011年11月
3) インストール方法の選択		
Solaris 対話式インストール		
次の画面で、デフォルトを受け入れるか、または以下に示すように Solaris を インストールする方法をカスタマイズできます:		
- インストールする Solaris のタイプを選択します - 選択したソフトウェアをインストールするディスクを選択します - Solaris とともにインストールするアンバンドル製品を選択します - ディスク上にファイルシステムを配置する方法を指定します		
これらの作業を完了すると、選択の一覧 (プロファイルと呼ばれる)が表示されます	۲.	
Solaris ソフトウェアをインストールする方法は 2 つあります:		
- "標準" 標準の Solaris ディストリビューションからシステムを インストールします。 "標準"を選択した場合、さらに初期インストールまたは アップグレード可能なシステムの場合は、アップグレードを選択できます	0	
- "フラッシュ" フラッシュアーカイブ(複数も可)からシステムを インストールします。		
F2 標準 F4 フラッシュ F5 終了 F6 ヘルプ	標準を選択	!([Esc]キーと[2] キーを押す)
【参考】OSのインストール方式		
標準(標準インストール) ⇒ローカルサーバのインストールを対話形式でひとつずつ設定するインストール方式。		
フラッシュ(フラッシュアーカイブ) ⇒別のインストール済みサーバから取得したOracle SolarisOSのアーカイブイメージを用いて自動的にインストー ソフトウェア/ファイルシステムの構成が全く同じに設定されます。	-ルする方式。	
CD/DVDを自動的に取り出すようにしますか?		
1 枚以上の CD または DVD を用いて Solaris ソフトウェアを インストールする際に個々の CD または DVD のインストール終了後に、 その CD/DVD を自動的に取り出すようにするか、 手動で取り出すようにするかを設定することができます。		
[] CD/DVD を自動的に取り出す [X] CD/DVD を手動で取り出す	「CD/DVE にチェック 縦結を選ば)を手動で取り出す」 クを入れて R(「Fsc」キーと「2」キーを拥す)
F2_継続 F3_前に戻る F5_終了		
5) インストール後の自動リプート設定の選択		
インストール後にリブートしますか?		
Solaris をインストールしたあと、システムをリブートしてください。 「自動リブート」を選択してシステムを自動的にリブートするか、 あるいは、スクリプトを実行して別のカスタマイズを行いたい場合には、 システムを手動でリブートするように選択できます。 reboot(1M) コマンドを使用すると、システムを手動でリブートできます。		
[X] 自動リブート [] 手動リブート	「自動リフ にチェック 継続を選択	ゲート」 やを入れて R([Esc] キーと [2] キーを押す)
F2_継続 F3_前に戻る F5_終了		

L

<pre>>ft:2:20月間 7/センス You soktowledge that your use of this software is subject to (i) the license torms that you soceted when you obtained a right to use this software: or (ii) the license terms that you signed when you placed your software order with use red and understand, available at edelivery.oracle.com. Noto: Software downloaded for trial use or downloaded as replacement media may not be used to update any unsupported software. Esc-2.ライセンスに同意する F5_終7 #uso Ær #uso Æ</pre>	your use of this software is subject to (i) the pu accepted when you obtained a right to use this si or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, tronio Delivery Trial License Agreement (which you have read and understand), available at Note: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any alæts a F5_終T	Average 1000000000000000000000000000000000000
<pre>statustic provided by the provided of the software is subject to (i) the formate if the transmission of the software is subject to (i) the formate if the provided of the software is the provided and the software is an interval of the software.</pre> <pre> software is a software is an interval of the so</pre>	your use of this software is subject to (i) the pu accepted when you obtained a right to use this a license terms that you signed when you placed your us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, tronic Delivery Frial License Agreement (which you have read and understand), available at Note: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any 司意する F5_終T	センス ou acknowledge that your use of this software is subject to (i) the icense terms that you accepted when you obtained a right to use this oftware: or (ii) the license terms that you signed when you placed your oftware order with us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, iii) the Oracle Electronic Delivery Trial License Agreement (which you cknowledge that you have read and understand), available at delivery.oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終7 Z+evスに同意する F5_終7 Z+evスに同意する F5_k%7 Z+eva(2)+-etf) F*eva(
You acknowledge that your use of this software is subject to (i) the license terms that you accepted when you obtained a right to use this software order with us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, (iii) the Grade Electronic Delivery Irial License Agreement (which you acknowledge that you have read and understand), available at deel Very oracle.com. Not: Software downloaded for trial use or downloaded as replacement media may not be used to update any unsupported software. Esc-2.5イセンスに同意する F5.終了	your use of this software is subject to (i) the pu accepted when you obtained a right to use this a license terms that you signed when you placed your is: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, itronie Delivery Frial License Agreement (which you have read and understand), available at Note: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Date: Software downloaded for trial use or Date: Software downloaded for trial us	ou acknowledge that your use of this software is subject to (i) the icense terms that you accepted when you obtained a right to use this oftware: or (ii) the license terms that you signed when you placed your oftware order with us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, iii) the Oracle Electronic Delivery Trial License Agreement (which you cknowledge that you have read and understand), available at delivery, oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了
Iconse torms That you accepted when you obtained a right to use this software order with us: or, if neither (1) or (11) are applicable, then, (11) the Oracle Electronic Delivery (Frid License Agreement (Wich you acknowledge that you have read and understand), available at edelivery, oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or downloaded as replacement media may not be used to update any unsupported software. Esc-2_5/t2>2/LEBETSE ************************************	u) accepted when you obtained a right to use this a license terms that you signed when you placed your us: or, if neither (1) or (ii) are applicable, then, throw read and understand), available at Mote: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any Dasta F5_終T	icense terms that you accepted when you obtained a right to use this oftware: or (ii) the license terms that you signed when you placed your oftware order with us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, iii) the Oracle Electronic Delivery Trial License Agreement (which you cknowledge that you have read and understand), available at delivery.oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了
Software. Or (i) the Themse terms that (i) or (i) are applicable, then; (ii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (i) or (i) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (iii) or (iii) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (iii) or (iii) are applicable, then; (iii) the Grame terms that (iiii) or (iiii) or (iii) or (iii) or (iiii) or (iii) o	<pre>s riceines them that you stated your is or, if neither (i) or applicable, then, thronic Delivery Irial License Agreement (which you have read and understand), available at Note: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any 司意する F5_終了</pre>	bluare. Or (in) the inside terms that you signed when you placed your oftware order with us: or, if neither (i) or (ii) are applicable, then, iii) the Oracle Electronic Delivery Trial License Agreement (which you cknowledge that you have read and understand), available at delivery.oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了
<pre> Final Content and the set of the interval of the inter</pre>	tronic Delivery Trial License Agreement (which you have read and understand), available at Note: Software downloaded for trial use or ment media may not be used to update any 司意する F5_終了	iii) the Oracle Electronic Delivery Trial License Agreement (which you cknowledge that you have read and understand), available at delivery, oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了 Jrtセンスに同意するを 選択([Esc]+-と[2]+-を押す) K の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
#BOJBE	The second s	delivery.oracle.com. Note: Software downloaded for trial use or ownloaded as replacement media may not be used to update any nsupported software. Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了
EBOORK Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了 2・イセンスに同意する F5_終了 #地域の選択 4・レールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [」 Tanil, India (UIF-8) [] []	-ウェアの対応地域を選択してください。 iia (UIF-8) dia (UIF-8) iia (UIF-8) iia (UIF-8) iia (UIF-8) iia (UIF-8) iiia (UIF-8) iiia (UIF-8) iiia (UIF-8) iiiia (UIF-8) iiiia (UIF-8) iiiia (UIF-8) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	builded as reproduient med med med to be used to opdate any number of the section opdate any numb
Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了 学びやうえに調査するを 観灯(「Esc) キーと(2) キー 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 「 Tanil, India (UIF-8) [5/47 TISE20] [7 207 J. Tospace+-を押え上 (1 2 5 4 J. IF-8)] [1 2 4 J. IF-8] [2 4 J. IF-8] [1 2 4 J. IF-8] [2 4 J. IF-8] [3 2 4 J. IF-8] [4 3 1 1F-8] [1 2 4 1 1F-8] [1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	司意する F5_終了 パウェアの対応地域を選択してください。 iia (UIF-8) idia (UIF-8)	Esc-2_ライセンスに同意する F5_終了 ライセンスに同意するを 選択([Esc]キーと[2]キーを押す) を の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
EBO選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] Yamil, India (UTF-8) [] [] Yamil, India (UTF-8) [] [] [] Kata UTF-8] []] [] [] Kata UTF-8] []] [] [] [] Kata UTF-8] []] [] [] [] [] Kata UTF-8] []] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	・ウェアの対応地域を選択してください。 iia (UIF-8) idia (UIF-8) idia (UIF-8) idia (UIF-8) i201 *0] = UIF-8] alf6 EUC (a) alf6 EUC (a) EUC (a) alf6 EUC (a) EUC (a) alf6 EUC (a) EUC (a) E	K M
■通び選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] Get ITF-8] [] (タイ ITF-8] [] (タイ ITF-8] [] (シティーUTF-8] [] (シティーUTF-8] [] (シティーUTF-8] [] (国林学中国語 (BR3030] [] (商林学中国語 (BR3030] [] (商林学中国語 (BR3030] [] (商林学中国語 (BR4) [] (日本語 FUC (a)) [] (日本語 FUC (a)) [] (日本語 FUC (a)) [] (日本語 UTF-8] [] (日本語 UTF-8] [] (日本語 UTF-8) [] (日本 UTF-8) []	・ウェアの対応地域を選択してください。 iia (UIF-8) idia (UIF-8) i201 *8] - UIF-8] 国語 (UIF-8) i203 #8] - UIF-8] 国語 (UIF-8] 105 (ja) i234 EUC (ua) i234 EUC (ua) i335 EUC (ua)	<mark>祝</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ ED23世 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 「 Tamil, India (UIF-8) [] Tamil, India (UIF-8) [] Tagit, India (UIF-8) [] [294 TIS620] [] [[[294 TIS620] [] [[[294 TIS620] [] [[[[294 TIS620] [] [[[[294 TIS620] [] [[[[294 TIS62] [] [[294 TIS62] [] [[[294 TIS62] [] [[[294 TIS63] [] [[294 TIS63] [] [[294 TIS63] [] [294 TIS63]	・ウェアの対応地域を選択してください。 iia (UIF-8) idia (UIF-8) i20] -3] - UIF-8] 国語 EUC 国語 EB103001 国語 UIF-8] (c (ja)] : 漢字 (ja_JP.PCK)] : \xia_JP.PCK)] : \xia_JP.PCK)]	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ 100 選択 1 少求の選択 1 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 1 Tamil, India (UIF-8) 1 Telugu, India (UIF-8) 1 [タイ TIS820] 1 [タイ TIS820] 1 [タイ TIS820] 1 [タイ TIS820] 1 [タイ TIS820] 1 [タイ TIS820] 1 [日本語 FUC] 1 [簡体字中国語 6618030] 1 [簡体字中国語 6618030] 1 [簡体字中国語 6618030] 1 [簡体字中国語 6618030] 1 [簡体字中国語 6618030] 1 [日本語 FUC (µ)] 1 [日本日 FUC (µ)] 1	・ウェアの対応地域を選択してください。 iia (UTF-8) vidia (UTF-8) 2001 - UTF-8] 国語 EUC1 国語 EUC3 国語 GBK30001 国語 GBK3 国語 (Jan JP, PCK) [(F-8] (ja, JP, PCK)] (F-8 (ja, JP, UTF-8)] 国語 (書港) BIG5+HKSCS] 国語 (書港) UTF-8] 和書: (書港) UTF-8] 本書: (本) UTF-8] 和書: (書港) UTF-8] 本書: (本) UTF-8] 和書: (書港) UTF-8] 本書: (本) UTF-8] 本書: (本) UTF-8] (日本) PC 3 (Lage UTF-8) (Lage UTF-8) (La	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ 通び選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UIF-8) [] Tamil, India (UIF-8) [] [] [4] [27 - 115020] [] [27 + 115020] [] [27 + 115020] [] [37 + 115020] [] [37 + 115020] [] [37 + 115020] [] [37 + 115020] [] [37 + 115020] [] [36 + 27 + 1038 [] [38 + 27 + 1038	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) idia (UTF-8) 3201 - UTF-8] 3215 EUC] 3216 E0K1 3218 UTF-8] 102 (r-8) 103 (r-8) 103 (r-8) 104 (r-8) 105 (r-8) 105 (r-8) 107 (r-8)	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
まの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 「」Tamil, India (UIF-8) [] 「Felugu, India (UIF-8) [] 「タイ UIF-8] [] 「タイ UIF-8] [] 「タイ UIF-8] [] 「ピンディー UIF-8] [] 「ピンディー UIF-8] [] 「開体字中国語 (Bi0300] [] 「開体字中国語 (Bi0300] [] 「開体字中国語 (Bi0300] [] 「開体字中国語 (GK] [] 「開本国内(G) [] 「用本国内(G) [] 「用本国(G) [] 「用本(G) [] 「用本国(G) [] 「用本(G) [] 「用本国(G) [] 「用本(G) [] 「用本(G	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) totia (UTF-8) 2001 -8] - UTF-8] 国語 EUC] 国語 EUC] 国語 EUC] 国語 EUC] 国語 UTF-8] IC [ja] (c] (r-8] IC [ja] (c] (c] (c] (c] (c] (c] (c] (c	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ 200番択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UIF-8) [] Felugu, India (UIF-8) [] [タイ TISS20] [] [タイ TISS20] [] [タイ TISS20] [] [月本平田語 6818030] [] [日林字中国語 6818030] [] [間林字中国語 10F-8] [] [間林字中国語 10F-8] [] [間林字中国語 10F-8] [] [王朝王郎 UIF-8] [] [王林字中国語 (香港) UIF-8] [] □ ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2.継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ	・ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 200] 	択 の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ 読の選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [9 イ TIS620] [] [10 株式中国語 600] [] [11 [韓国語 FUC] [] [12 [韓国語 FUC] [] [13 [12 株式中国語 (香港) BIG5-HKSCS] [] [14 [12 HTF-8] (a.P.UTF-8)] [] [15 [12 休子中国語 (香港) BIG5-HKSCS] [] □ ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください [] □ ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください [] [5 -2.2 継続 「3.前に戻る 「5.終了 「6.へルブ * 日本語環像の場合、上配3つにチェックを入れます。	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UIF-8) dia (UIF-8) 200] -3] - UIF-8] 国語 EUC] 国語 EB80300] 国語 (B8180300] 国語 (B81800] 国語 (B81800] 国語 (B81800] 国語 (B81800] 国語 (B81800) [1548] (UC (B01] [1548] (択 の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ またの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [?47 TIS6201 [] [?47 TIF631 [] [?47 TIF631	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) dia (UTF-8) 320] 	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ 読の選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 1 Tamil, India (UTF-8) 1 Telugu, India (UTF-8) 1 Telugu, India (UTF-8) 1 [547] 1 [547] 1 [577] 1 [547] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [577] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58] 1 [58]	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) dia (UTF-8) 3201 - UTF-8] a話 EBI0300] a話 (BBI0300] a話 (BBI0300] a話 (BBK) a話 (UTF-8] D(ja JP. PCK)]) 漢字 (ja JP. PCK)] TF-8 (ja JP. PCK)] TF-8 (ja JP. UTF-8)] a話 (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください IC-展る F5_終了 F6_ヘルプ Fruyye入れます.	<u>択</u> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ Boak 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] 「タイ 115820] [] 「タイ 115820] [] 「タイ 115820] [] 「タイ 115820] [] 「日本学中国語 EUC] [] 「簡体字中国語 EUC] [] 「簡体字中国語 EUC] [] 「簡体字中国語 EUC] [] 「韓本字中国語 EUC] [] 「韓本字中国語 UTF-8] [] 「韓本字中国語 (B18030] [] 「韓本字中国語 (B18030] [] 「韓本字中国語 (B18030] [] 「日本語 EUC (ja)] [X] 「日本語 EUC (ja)] [X] 「日本語 EUC (ja)] [X] 「日本語 UTF-8] [] 「繁体字中国語 (雪浩) BIG5+HKSCG] [] 「繁体字中国語 (雪浩) BIG5+HKSCG] [] 「繁体字中国語 (雪浩) BIG5+HKSCG] [] 「紫体字中国語 (雪浩) UTF-8] 日ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2.継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ *日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) dia (UTF-8) 200] 	<mark>扱</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ まの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Taluy, India (UTF-8) [] Teluy, India (UTF-8) [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ TIF-8] [] [節体字中国語 EUC] [] [節体字中国語 EUC] [] [節体字中国語 E0C] [] [節体字中国語 E0C] [] [節体字中国語 UTF-8] [] [節体字中国語 UTF-8] [] [離車語 PC 漢字 (ja_UP, PCK)] [X] [日本語 PC (ja) [X] [丁 # \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	 ウェアの対応地域を選択してください。 jia (UTF-8) dia (UTF-8) dia (UTF-8) - UTF-8] a 語 EUC] a 語 68103001 a 語 68K1 a BI UTF-8] IC (ia) [) 漢字 (ja_JP. PCK)] [F-8 (ja_JP. UTF-8)] a 語 (香港) BI65+HKSCS1 a 語 (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください [に戻る F5_終了 F6_ヘルプ FruyPを入れます. 	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
<pre> #地域の選択</pre>	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) idia (UTF-8) i201 -8] -0 UTF-8] 国語 (B818030] 国語 (B818030] 国語 (B818030] 国語 (M3) (i) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ EPO選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UIF-8) [] Tamil, India (UIF-8) [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [日本19年9日語 (B818030] [] [簡体字中国語 (B818030] [] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) idia (UTF-8) idia (UTF-8) i201 -8] - UTF-8] al語 6B100300 al語 6BK] al語 6BK] al語 0F100 (i] (F-8) (i] (i] (i] (i] (i] (i] (i] (i]	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ またの選択 セ域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ UTF-8] [] [タイ UTF-8] [] [[簡体字中国語 (BB18030] [] [[簡体字中国語 (BB18030] [] [[簡体字中国語 (BBK] [] [[簡体字中国語 (BBK] [] [[離体字中国語 (BBK] [] [[model] []	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) dia (UTF-8) 20] -8] - UTF-8] 国語 EUC[3 国語 EUC] 国語 (B18030] 国語 (B18030] 国語 (B18030] 国語 (Ja]) (jz) (ja]) (jz) (ja]P. PCK)] (F-8 (ja_JP. PCK)] (F-8 (ja_JP. PCK)] (F-8 (ja_JP. UTF-8)] 副語 (香港) B165+HKSCS] 国語 (香港) B165+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] Avます。選択を解除するには Return キーを押してください [に戻る F5_終了 F6_ヘルプ FruyDを入れます。	<u>択</u> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ またの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [] [] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	・ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) idia (UTF-8) idia (UTF-8) i201 *8] - UTF-8] a B (B18030] a B (B18030] a B (BK] a B (BK] a B (BK] a B (DF-8] IC (ja)]) 漢字 (ja_JP, PCK)] [F-8 (ja_JP, PCK)] [F-8 (ja_JP, UTF-8)] a B (65+HKSCS] a B (10-P-CK) [LAB UTF-8] (LC (a) (LC (a) D (a) (LC (a)	<mark>扱</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ またの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 「amil, India (UIF-8) 「J Tanil, India (UIF-8) [] 「ay UIF-8] [] 「g イ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [オードー8] [] [古橋本字中国語 GBK] [] [韓国語 UIT-8] [] [日本語 UIC [a]] [X] [日本語 UIF-8] [] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [] [繁体字中国語 (香港) UIF-8] [] □ [紫体字中国語 (香港) UIF-8] □ ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルブ * 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	·ウェアの対応地域を選択してください。 fia (UTF-8) j20] -0] -0 UTF-8] 国語 EUC] 国語 6B18030] 国語 (BK] 国語 (UTF-8] JC] IC] IC] IF-8 [J] (J] 注葉 (ja_JP.PCK)] IF-8 [J] IF-8 [J] IF-8 [J] IF-8] IE] IF-8] IE] IE] IE] IE] IE] IE] IE] IE	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ またの選択 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UIF-8) [] 「47 TIS620] [] 「97 TIS620] [] 「第体字中国語 EUC] [] 「第体字中国語 EUC] [] 「第体字中国語 UTF-8] [] 「第体字中国語 UTF-8] [] 「韓国語 UTF-8] [] 「韓国語 UTF-8] [] 「韓国語 UTF-8] [] 「韓国語 UTF-8] [] 「第本語 UTF-8] [] 「第本 [] 「第本	・ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 3201 - UTF-8] 国語 EUC 33語 6B80300] 33語 6BKJ 33語 0F8(] 33語 0F8(] 33語 0F8(] 33語 (香港) BIG5+HKSCS] 33語 (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください 1に戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	<mark>択</mark> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
<pre> #地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tanil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [タイ UTF-8] [] [タイ UTF-8] [] [タイ UTF-8] [] [節体字中国語 (B18030] [] [簡体字中国語 (B18030] [] [間体字中国語 (B18030] [] [即本語 UUC] [] [即本語 UUC] [] [即本語 UUF-8] [] [] [製体字中国語 (香港) UIF-8] [] [] [製作字中国語 (香港) UIF-8] [] [] [製体字中国語 (香港) UIF-8] [] □ ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ** 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。 </pre>	 ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 200] -8] - UTF-8] al語 EUC[al語 6B18030] al語 6B18030] al語 0EK[ali UTF-8] IC (ja)] (j 漢字 (ja_JP.PCK)] [F-8 (ja_JP.UTF-8)] ali (香港) BIG5+HKSOS] ali (香港) UTF-8] ハます。選択を解除するには Return キーを押してください [LI戻る F5_終了 F6_ヘルプ Furyウを入れます。 	<u>択</u> の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
■ EOABX 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] Telugu, India (UTF-8) [] [] [97 TIS820] [] [] [97 TIS820] [] [] [97 TIS820] [] [] [97 TIS820] [] [] [[mkç+puBE 6018030] [] [[mkç+puBE 6018030] [] [[mkç+puBE 601] [] [[mkç+puBE 602] [] [[mkç+puBE 602] <	 ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 3201 - UTF-8] alla EUC] alla GBN300] alla GBKJ alla UTF-8] JC (ja)]) 漢字 (ja_JP. PCK)] TF-8 (ja_JP. UTF-8)] alla (香港) BI65+HKSCS] alla (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください II-戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。 	教 の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
 地域の選択 インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] [タイ TIS820] [] [タイ TIS820] [] [タイ TIS820] [] [タイ UTF-8] [] [ケジデ」でSpace4-を押すと [] [節体字中国語 GB18030] [] [節体字中国語 GB18030] [] [節体字中国語 GBK] [] [節体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [福本語 UTF-8] [] [日本語 PC 漢字 (ja_JP, PCK)] [] [日本語 UTF-8] [3, JP, PCK)] [] [日本語 UTF-8] [3, JP, UTF-8] [] [紫体字中国語 (香港) UTF-8] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください [] Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルブ * 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。 	 ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 320] -8] - UTF-8] Ja語 EUC] Ja語 6B18030] Ja語 (BK) Ja語 UTF-8] JC (ja)]) (漢字 (ja.JP.PCK)] (F-8 (ja.JP.UTF-8)] TF-8 (ja.JP.UTF-8)] Ja語 (香港) BIG5+HKSCS] Ja語 (香港) UTF-8] Astro: 選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ Fruyを入れます。 	の選択 ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
<pre>インストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。 [] Tamil, India (UTF-8) [] [47 TIS620] [] [97 UTF-8] [] [12 ンディー UTF-8] [] [12 レンディー UTF-8] [] [12 (12 本語 EUC] [] [13 (12 本語 EUC] [] [14 本語 EUC] [] [14 本語 EUC (ja)] [X] [15 本語 UTF-8] [] [15 (12 + - 2</pre>	 ・ウェアの対応地域を選択してください。 dia (UTF-8) dia (UTF-8) 620] -8] - UTF-8] 国語 EUC] 国語 6B18030] 国語 6BX[] 国語 6BX[] 国語 (JTF-8] (Ja]P. PCK()] (Ja]P. PCK()] (Ja]P. UTF-8] (Ja]P. UTF-8]	ンストールするソフトウェアの対応地域を選択してください。
 [] Tamil, India (UTF-8) [] [9 イ TIS620] [] [9 イ TIS620] [] [9 イ UTF-8] [] [1 [2 ンディー UTF-8] [] [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 [1	<pre>dia (UTF-8) dia (UTF-8) dia (UTF-8) 220] 43] - UTF-8] IE UC] IE GB18030] IE GBK] IIF = 8 [GB, I] JP; e (ja_JP, PCK)] IF-8 (ja_JP, UTF-8)] IE (香港) B1G5+HKSCS] IE (香港) UTF-8] .rst. 選択を解除するには Return キーを押してください IIE 戻る F5_終了 F6_ヘルプ Fryクを入れます。 </pre>	
[] Telugu, India (UTF-8) [] [タイ TIS620] [] [タイ TIS620] [] [タイ UTF-8] [] [E ンディー UTF-8] [] [節体字中国語 EUC] [] [節体字中国語 GB18030] [] [節体字中国語 EUC] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 EUC] [] [日本語 EUC (ja)] [] [日本語 EUC (ja)] [] [日本語 PC 漢字 (ja_JP.PCK)] [] [日本語 UTF-8 (ja_JP.UTF-8)] [] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] □ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ * 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	hdia (UTF-8) 220] -8] - UTF-8] 国語 EUC] 国語 GBK] 国語 GBK] 国語 (BK] DC (ja)]) 漢字 (ja_JP. PCK)] [F-8] (ja_JP. UTF-8)] [F-8 (ja_JP. UTF-8)] IE本書 PC 環守 (la_JP.PCK)] [日本書 PC 環守 (la_JP.UTF-8)] [日本書 PC 電子 (la_JP.UTF-8)] [日本 (la_JP	LJ Tamil, India (UTF-8)
[] [タイ 115620] [] [タイ 115620] [] [タイ 0TF-8] [] [管体字中国語 EUC] [] [管体字中国語 6BK] [] [管体字中国語 6BK] [] [管体字中国語 0TF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 FUC (ja)] [X] [日本語 FUC (ja)] [X] [日本語 FUC (ja)] [X] [日本語 0TF-8] [] [繁休字中国語 (香港) 0TF-8] [] [繁休字中国語 (香港) 0TF-8] [] [繁休字中国語 (香港) 0TF-8] [] □ 「繁休字中国語 (香港) 0TF-8] [] □ 「欠分子」でSDaceキーを押すと [] [下分子」「SDaceキーを押すと [] 「下分子」「SDaceキーを押すと [] 「常和では、 [] 「「ないのいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	<pre>>20] -8] - UTF-8] JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA</pre>	[] Telugu, India (UTF-8)
 [] [[タ+ 0 UIF-8] [] [[簡体字中国語 EUC] [] [[簡体字中国語 GB18030] [] [[簡体字中国語 GBK] [] [[簡体字中国語 EUC] [] [[韓国語 UIF-8] [] [[韓国語 UIF-8] [] [[韓国語 UIF-8] [] [[東国語 UIF-8] [] [[東本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [] [[東本語 PC 漢字 (ja_JP. UIF-8)] [] [[葉体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [[葉体字中国語 (香港) UIF-8] [] [[年間 PC [[年] ([a_UP PCK)] [] [[日本語 PC [[年] ([a_UP PCK)] [] [[日本語 PC [[年] ([a_UP PCK)] [] [日本語 UIF-8 (ja_JP. UIF-8]] [] [日本語 UIF-8 (ja_JP. UIF-8] [] [[日本語 UIF-8 (ja_JP. UIF-8] [] [[日本語 UIF-8] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [~) — UTF-8] 国語 EUC] 国語 GBK3 国語 UTF-8] JC] JC] JC] JC] JC] JC] JC] JC	
 「前体字中国語 EUC] 「簡体字中国語 GB18030] 「簡体字中国語 GBK] 「簡体字中国語 UIF-8] 「韓国語 EUC] 「韓国語 UIF-8] [] 「韓国語 UIF-8] [] 日本語 PC 漢字 (ja_JP.PCK)] [X] 日本語 UIF-8 (ja_JP.UIF-8)] [X] 「日本語 UIF-8 (ja_JP.UIF-8)] [X] 「日本語 UIF-8 (ja_JP.UIF-8)] [] 「繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] 「繁体字中国語 (香港) UIF-8] ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ * 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	コ語 EUC] 国語 EUC] 国語 (BK] 国語 UTF-8] JC] JC] JC] JC] JC] JC] JC] JC	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix} $
 [] [簡体字中国語 GB18030] [] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 UUC (ja)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] □ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ * 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	国語 GB18030] 国語 UTF-8] JC] JC (ja)]) 漢字 (ja_JP. PCK)] IF-8 (ja_JP. UTF-8)] 国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	
 [] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。 	国語 GBK] 国語 UTF-8] JC] JC (ja)]) 漢字 (ja_JP. PCK)] IF-8 (ja_JP. UTF-8)] 国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] 小ます。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	
[] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [本語 EUC (ja)] [X] [日本語 EUC (ja]] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] □ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ** 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	国語 UIF-8] J0] J0[JF-8] J2 (ja)]) 漢字 (ja_JP.PCK)] JF-8 (ja_JP.PCK)] JE本圖 UIF-8)] J3語 (香港) BIG5+HKSCS] J3語 (香港) UTF-8] J1Eす PC 漢字 (ja_JP.PCK)] LE本圖 UIF-8 (ja_JP.PCK)] LE本圖 UIF-8 (ja_JP.PCK)] LE本圖 UIF-8 (ja_JP.PCK)] LE本圖 UIF-8 (ja_JP.PCK)] LE本圖 UIF-8] LFェックを入れて 継続を選択 ([Esc] +-と[2] +-を押す J1C (ja) LFェックを入れます。	
 [] [韓国語 UUU] [] [韓国語 UUF-8] [] [日本語 EUC (ja)] [] [] [日本語 PC 漢字 (ja_UP.PCK)] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	JUJ IF-8] JC (ja)]) 漢字 (ja_JP, PCK)] IF-8 (ja_JP, UTF-8)] 国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] JNます。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡体字中国語 GBK]
[X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_UP. PCK)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_UP. VIF-8)] [X] [日本語 UIF-8 (ja_UP. UIF-8)] [X] [Skd字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UIF-8] □ 「数体字中国語 (香港) UIF-8] □ 「数体字中国語 (香港) UIF-8] □ 「数本字中国語 (香港) UIF-8] □ 「数本字中国 (本) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8) □ 「日本語 (大会) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8] □ 「日本語 (大会) UIF-8]	 (ja)] (ja)] (ja, JP, PCK)] (F-8 (ja, JP, UTF-8)] (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] (小ます。選択を解除するには Return キーを押してください (Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。 	[] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8]
[X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP.PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP.UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP.UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] □ 「繁体字中国語 (香港) UTF-8] □ 「紫体字中国語 (香港) UTF-8] □ 「紫水字中国語 (香港) UTF-8] □ 「紫水? □ 「紫水? □ 「「」」」 [] 「「」、 [] 「「」、 [] 「「」、 [] 「「」、 [] 「「」、 [] 「「」、 [] 「」、	2 漢字 (ja_JP.PCK)] IF-8 (ja_JP.UTF-8)] 国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] います。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[]] [簡体字中国語 GBK] []] [簡体字中国語 UTF-8] []] [韓国語 EUC] [] [韓国語 UTE-9]
[X] [日本語 UTF-8 (ja_UP. UTF-8)] [] [繁体字中国語(香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語(香港) UTF-8] □ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※ 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	IF-8 (ja_JP.UTF-8)] 国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] います。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 FUC (ia)]
[] [繁体字中国語(香港)BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語(香港)UTF-8] ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※ 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	国語 (香港) BIG5+HKSCS] 国語 (香港) UTF-8] います。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)]
 L 【繁体字中国語(香港)UIF-8] ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。 	国語 (香港) UIF-8] います。選択を解除するには Return キーを押してください Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)]
ロケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※ 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	います。選択を解除するには Return キーを押してください Jに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [古本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [1] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS]
Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ ※日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	Iに戻る F5_終了 F6_ヘルプ チェックを入れます。	[] [簡休字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 GIK] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 EUC (ja)] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8]
※ 日本語環境の場合、上記3つにチェックを入れます。	チェックを入れます。	[] [簡休字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [J] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [X] [J] [[X] [J] [X] [J] [
		 [] [簡体字中国語 GBK] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP.PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP.UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「紫体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「丁ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください
		 [] [簡体字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 EUC] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] 1ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ
		 [] [簡休字中国語 GBK] [] [簡体字中国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [I] [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「丁ケールは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ
		 [] [簡休字中国語 GBK] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 PUC (ja)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [日本語 UTF-8 (abble for the second seco
		 [] [簡休字中国語 GBK] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PUC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [Y (Fax) (absolute the state that the state
		 [] [簡休字中国語 GBK] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PUC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [丁 繁体字中国語 (香港) UTF-8] [Y] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [Y] [丁 小山は選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ
		 [] (簡体字中国語 GBK] [] (韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [] [韓国語 UTF-8] [X] [日本語 EUC (ja)] [X] [日本語 PUC 漢字 (ja_JP. PCK)] [X] [日本語 UTF-8 (ja_JP. UTF-8)] [X] [丁 [繁体字中国語 (香港) BIG5+HKSCS] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] [繁体字中国語 (香港) UTF-8] [] 「丁 (丁 - ルは選択されています。選択を解除するには Return キーを押してください Esc-2_継続 F3_前に戻る F5_終了 F6_ヘルプ



Oldcle Soldlis To と使うではな パインパー が子紙音)	作成日	2011年11月	
12) <i><u>インストール先ディスクの選択</u></i>			
ディスクの選択			
この画面では、Solaris ソフトウェアをインストールするディスクを選択します。 まず「推奨する最小値」フィールドの値を確認してください。 これは、選択したソフトウェアをインストールするために必要な容量の概算値です 「選択済みディスク合計」フィールドの値が「推奨する最小値」フィールドの値を	t。 E		
超えるまで、ティスクの選択を続けてくたさい。 注: ** は現在のブートディスクを表します			
ディスクデバイス空き領域			
[X] c0d0 16363 MB [] c0d1 16363 MB	本資料で 「c0d0」	は「cOdO」にイン にチェックを入れ	ストールします。
選択済みディスク合計: 16363 MB 推奨する最小値: 5597 MB	継続を選	択([Esc」キーと	: [2] キーを押す)
Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_編集 F5_終了 F6_ヘルプ			
※ Oracle VM Server for SPARC 環境のため、ディスクデバイスに、t(ターゲット)番号は表示されません。			
13) 既存データの保存			
データを保存しますか?			
既存のデータを保存しますか? Solaris のインストールのために選択した			
ディスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前			
ディスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。	継続を選択	R([Esc] キーと	[2] キーを押す)
ディスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前 のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ	継続を選択	R([Esc] キーと	[2] キーを押す)
 ディスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) 7ァイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? 	継続を選げ	R([Esc] キーと	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 	継続を選げ	R ([Esc] キーと	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2 自動配置 F3 前に戻る F4 手動配置 F5 終了 F6 ヘルプ 	維続を選邦 本資料では す。	R([Esc] キーと ま、ファイルシス :	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) 7ァイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 	維続を選邦	R([Esc] キーと は、ファイルシス:	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) <u>ディスクスライスのカスタマイズ</u> 	維続を選択 体資料では す。	R([Esc] キーと ま、ファイルシス:	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) ディスクスライスの加スタマイズ ファイルシステムとディスクの配置 	#総売を選邦	R([Esc] キーと ま、ファイルシス:	[2] キーを押す)
 ボースクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) ディスクスライスのカスタマイズ アイルシステムとディスクの配置 次のリストには、現在のファイルシステムとディスクの配置が、ここまでの画面で入力された情報に基づいて表示されています。 ビークロングラインのからののののののののののののののののののののののののののののののののののの	維続を選邦 本資料では す。	R([Esc] キーと ま、ファイルシス:	[2] キーを押す)
 ボースクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) ディスククステムとディスクの配置 次のリストには、現在のファイルシステムとディスクの配置が、ここまでの画面で入力された情報に基づいて表示されています。 注: 「カスタマイズ」を選択する場合は、各ファイルシステム、およびそれらのディスク上で想定されている目的、またそれらを変更したときにシステムの動作におよぶ影響を理解する必要があります。 	維続を選邦	R ([Esc] キーと ま、ファイルシス:	[2] キーを押す)
 ボイスクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) ファイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) ディスクスライスのカスタマイズ ファイルシステムとディスクの配置 次のリストには、現在のファイルシステムとディスクの配置が、ここまでの画面で入力された情報に基づいて表示されています。 注: 「カスタマイズ」を選択する場合は、各ファイルシステム、およびそれらのディスク上で想定されている目的、またそれらを変更したときにシステムの動作におよぶ影響を理解する必要があります。 ファイルシステム ディスク/スライス ア 		R([Esc] キーと ま、ファイルシス:	[2] キーを押す)
ボースクのいずれかに、保存が必要と思われるファイルシステムまたは名前のないスライスがあります。 Esc-2_継続 F3_前に戻る F4_保存 F5_終了 F6_ヘルプ 14) アイルシステムの配置 ファイルシステムを自動配置しますか? ブァイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを自動的に配置するために自動配置を使用しますか? 手作業でファイルシステムを配置するには上級のシステム管理技術が必要です。 F2_自動配置 F3_前に戻る F4_手動配置 F5_終了 F6_ヘルプ 15) ディスクステムとディスクの配置 次のリストには、現在のファイルシステムとディスクの配置が、ここまでの画面で入力された情報に基づいて表示されています。 注: 「カスタマイズ」を選択する場合は、各ファイルシステム、およびそれらのディスク上で想定されている目的、またそれらを変更したときにシステムの動作におよぶ影響を理解する必要があります。 ファイルシステム ディスク/スライス マャイルシステム ディスク/スライス マャイルシステム ディスク/スライス マャイロp c0d0s2	#継続を選邦 本資料では す。	R ([Esc] キーと ま、ファイルシス: イズを	[2] キーを押す)







Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書) 作成日 2011	年11月
インストール直後はsendmailのメッセージが断続的にコンソール上に出力されますが、 インストールに失敗した訳ではありません。	
【参考】sendmailのメッセージ	
メツセージ例 「sol10 sendmail [23101]: [ID 702911 mail.alert] unable to qualify my own domain name(zone1) using short name」	
これはドメインが未設定のために出力されるメッセージです。	
・ホスト <u>名にドメインをつけて解決させます。最も簡単な方法は/etc/hostsに追記します。</u> # cat /etc/hosts XXX. XXX. XXX. XXX sol10. localdomain sol10	
•sendm <u>ailのサービスを停止します。(sendmailを使用しない場合)</u> # svcadm disable sendmail # svcs -a grep sendmail disabled 14:35:06 svc:/network/smtp:sendmail	
※第2章サービスの起動・停止でsendmailのサービスを停止しますが、メッセージが気になるようであれば、あらかじめ停止させておいて問題ありません	•
【参考] PTF適用	
1)シングルユーザモードで起動	
UBPI-1817 # shutdown −y −g0 −i0	
{0} ok boot -s	
ログイン Requesting System Maintenance Mode SINGLE USER MODE Root password for system maintenance (control-d to bypass):*****	
2) ロ <u>ーカルファイルシステムのマウント</u> # mountall -1	
3) PT <u>F媒体のマウント</u>	

Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書) 作成日 2011年11月
4) PT <u>F媒体の確認</u> # Is -I /cdrom	# Is -I /cdrom 合計 11 drwxr-xr-x 7 root other 2048 1月 28日 19:17 10_PTF -rw-rr 1 root other 465 8月 28日 2008年 README -rw-rr 1 root other 701 8月 28日 2008年 README.ja drwxr-xr-x 6 root other 2048 1月 28日 19:19 Unbundled01_PTF
5) PTF関連のコマンドのコピー カレントディレクトリの移動 # cd /cdrom/10_PTF/bin	
コビー対象のバッチ関連コマンドの確認 # s - ~	# Is -I 合計 695 -rwxr-xr-x 1 root other 9580 12月 26日 2005年 Rextract -rwxr-xr-x 1 root other 206012 1月 14日 18:49 Rpatchadd -rwxr-xr-x 1 root other 50434 7月 5日 2008年 Rpatchchk -rwxr-xr-x 1 root other 24705 1月 8日 2008年 Rpatchinfo -rwxr-xr-x 1 root other 63823 7月 5日 2008年 Rpatchrm
PTF内のパッチ関連コマンドのコピー # cp -p Rpatchinfo /usr/sbin/ # cp -p Rpatchrm /usr/sbin/ # cp -p Rpatchchk /usr/sbin/ ※ OSインストール後にPTFの適用を確認するために必要となります。	
コピーの確認 # Is -I /usr/sbin/Rpatch* <	# Is -I /usr/sbin/Rpatch* -rwxr-xr-x 1 root other 50434 7月 5日 2008年 /usr/sbin/Rpatchchk -rwxr-xr-x 1 root other 24705 1月 8日 2008年 /usr/sbin/Rpatchinfo -rwxr-xr-x 1 root other 63823 7月 5日 2008年 /usr/sbin/Rpatchrm
6) PTFの一括適用 # ./Rpatchadd -P SOLOS	# ./Rpatchadd -P SOLOS (省略) This PTF must be installed again after the system is rebooted. Please read carefully "Notes for applying 137137-09" before running this tool. You need to do necessary procedures before/after its application. "Notes for applying 137137-09" is written in README/KU_README04 (English), README/KU_README04.ja (Japanese). n: The execution is stopped because you want to read "Notes for applying 13713 09". y: Necessary procedures have been done after you read "Notes for applying 13717 09".
	[n/y]: y (省略) WARNING: The removal of the PTF patches using Rpatchrm is a limitation on Solaris 10 OS. Some problems may occur when some patches included in the PTF are removed from the system. (Please refer to PTF Guide for the further details.) Before installing the PTF, please make the backup of the system.
	Type 'y' to continue, 'n' to break: y (省略) No more patches can be applied unless the system is rebooted. Please reboot the system immediately.
システム環境によってPTFの適用回数や再起 PTF適用の際はマニュアルも参	の必要回数に差異があります。 照してください。

	Oracle Solaris 10 を使ってみよう(インストール手順書)	作成日	日 2011年11月	
7) PT	〒媒体のマウント解除			
	# cd / # umount /cdrom			
	,			
8) 57	< <u>∽ムの再起動</u> # shutdown -y -g0 -i6			
۱ • (۹	活適田の確認 「# /usr/shin」	Boatchinfo -i -l		
37	# /usr/sbin/Rpatchinfo -i -L	VERSION CLUSTER	PATC	H-LIST
ŀ	0001 a Sola 090623:18:	is10 R09021 10 54:10	.LE_S	OLOS
10) 現	しまたのではないないのである。 しんしょう しんしょ しんしょ			
	# showrev -p			
1-3. ESF	インストール			
(1) ESF≁	ンストール			
1)シン	√グルユーザモードで起動 OBPに移行			
	# shutdown −y −g0 −i0			
-	シングルユーザモードで起動			
	{0} ok boot -s			
•	ログイン			
	Requesting System Maintenance Mode SINGLE USER MODE			
	Root password for system maintenance (control-d to bypass):***	***		
2) ロ-	ーカルファイルシステムのマウント			
2/ 4	# mountall -l			
3) FSI	F模体のマウント			
07 20	# mount -F nfs XXX. XXX. XXX. XXX:/cdrom /mnt			
Ľ				

	作成日 2011年11月
4) NF <u>Sマウントの確認</u>	# df -h
# df -h	ファイルシステム サイズ 使用済み 使用可能 容量 マウント先 /dev/dsk/c0d0s0 12G 4.8G 6.8G 42% /
	(11年) swap 6.5G 32K 6.5G 1% /tmp
	swap 6.5G 24K 6.5G 1% /var/run XXX.XXX.XXX.XXX:/cdrom 132G 21G 110G 16% /mnt
5) ESF媒体の確認	# ls -l /mnt 合計 35
# 15 -1 / mil	-rw-rr 1 root other 2266 2月 2日 2007年 Copyright drwxr-xr-x 5 root other 2048 3月 23日 2006年 ESFREMCSP
	Inwxrwxrwx 1 root other 12 12月 1日 2006年 GP/000S ->./Platform/S drwxr-xr-x 10 root other 2048 12月 1日 2006年 Platform
	-rw-rr 1 root other 2196 2月 2日 2007年 README -rw-rr 1 root other 2046 2月 2日 2007年 README.ja
	drwxr-xr-x 2 root other 2048 6月 28日 2005年 bin drwxr-xr-x 4 root other 2048 8月 29日 2006年 manual.pdf
6) F95-1-22-1-1-	drwxr-xr-x 4 root other 2048 1月 31日 2005年 misc
カレントデルクトリの移動	
# cd /mnt	
ESFインストール	
# ./bin/estadd	
Enhanced Support Facility 3.0 をインストールします。	
プラットフォーム: SIINW SPARC-Enterprise-T5120	
OS Release: Solaris 10	
上記設定で、インストールしますか? [yes or no ?]: y	
(省略)	
7) ESF媒体のマウント解除	
# cd / # umount /mnt	
8) $\overrightarrow{\rho}$	
8) システムの再起動	# /ont/EJSVbse/bin/estver -1
 8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # (ont /E ISV/bso/bin/ocfvor -l >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの防数
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityバッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
 8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityバッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION FJSVbse 3.0 2006.12.1200
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityバッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityバッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -l esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -I esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -l esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION
8) システムの再起動 # shutdown -y -g0 -i6 9) ESF版数の確認 # /opt/FJSVbse/bin/esfver -1	# /opt/FJSVbse/bin/esfver -1 esfver: 情報: インストール済みEnhanced Support Facilityパッケージの版数 PKGNAME VERSION REVISION

確認項目		オペレーション(例)	確認内容(例)	
システム(の基本情報を確認	uname -a	SunOS 5.10 (バージョン	/レベル)
ディスト	リビューションの確認	cat /var/sadm/system/admin/CLUSTER	CLUSTER=SUNWCXa11	
0Sインス	トールの確認	cat /var/sadm/system/logs/install_log		
host名のそ	確認	hostname		
ネットマン	スクの確認	cat /etc/inet/netmasks	255. 255. 255. 0	
デフォル	トルートの確認	cat /etc/defaultrouter	XXX. XXX. XXX. XXX	
ローカル・	データベースの確認	cat /etc/hosts		
nfsv4ドメ	イン名の確認	cat /etc/default/nfs		
デフォル	トロケールの確認	cat /etc/TIMEZONE、/etc/default/init	TZ=Japan	
ディスク.	、ディスクスライスサイズの確認	df -h		
ディスクン	スライスサイズの確認	prtvtoc /dev/dsk/c0t0d0s0		
デバイス	名の確認	cat /etc/path_to_inst		

