

## Web メッセージ連携から他のメッセージ連携への移行について

### 1. 移行が必要な理由

2022年6月15日に Microsoft 社の Internet Explorer (以下、IE) のサポートが終了します。サポート終了日以降は累積的な更新プログラムの適用によって IE を起動できなくなり、IE の実行プログラムである iexplorer.exe を実行した場合、Microsoft Edge が起動されるようになります。

PrintWalker/PM のメッセージ通知機能には、以下の3通りあります。

- メッセージ連携 (到着通知パネル) 【標準】
- PW メッセージ連携
- Web メッセージ連携


この内、「Web メッセージ連携」は IE を必要とするため、IE サポート終了後は使用できなくなります。

以下の手順に従い、「メッセージ連携 (到着通知パネル)」または「PW メッセージ連携」への移行をお願いします。

### 2. 移行方法

#### 1) メッセージ連携 (到着通知パネル) に移行する場合

[ポート設定] 画面の [メッセージ通知] タブの「メッセージ連携」の項目を「Web メッセージ連携」から「メッセージ連携 (到着通知パネル)」に変更します。




#### [補足]

PrintWalker/PM の「メッセージ管理 (到着通知パネル)」機能がインストールされていない場合は、インストールしてください。PrintWalker/PM インストールする際、セットアップタイプに [標準] を選択されている場合はインストールされています。

## 2) PW メッセージ連携に移行する場合

[ポート設定] 画面の [メッセージ通知] タブの「メッセージ連携」の項目を「Web メッセージ連携」から「PW メッセージ連携」に変更します。



### [補足]

PrintWalker/PM の「PW メッセージ管理」機能および「PW メッセージクライアント」機能がインストールされていない場合は、インストールしてください。PrintWalker/PM インストールする際、セットアップタイプに [標準] を選択されている場合、それらの機能はインストールされています。

### 3. 参考

それぞれのメッセージ通知機能の違いを表にまとめています。

「メッセージ連携（到着通知パネル）」、「PW メッセージ連携」のどちらに移行するか決める際の参考としてください。

内容	メッセージ連携 (到着通知パネル)	PW メッセージ連携	Web メッセージ連携
IPv4 通信	○	○	○
IPv6 通信	○	○	×
Interstage Print Managerとの連携	○ (注 1)	×	×
メッセージ管理サーバ連携 (注 2)	×	○	○
XenApp/XenDesktop 環 境での運用	×	○	○
WWW サーバ (IIS)	不要	不要	必要

○ : 可    × : 不可

注 1 : Interstage Print Manager の高信頼プリンタとして使用する場合、必ず「メッセージ連携（到着通知パネル）」が使用されます。

注 2 : 印刷サーバとメッセージ管理サーバを別のサーバにする運用です。詳細は PrintWalker/PM の製品媒体に同梱されているドキュメント (Rdpwmsg.txt) を参照してください。