

# Interstage Interaction Manager V10 マニュアル訂正

2014年6月  
富士通株式会社

本製品のマニュアルについて、訂正があります。  
マニュアルをご覧になる場合には、訂正記事を合わせてお読みいただきますようお願いいたします。

## 1. 対象製品

### ◆Solaris

- Interstage Interaction Manager V10.0.0
- Interstage Interaction Manager V10.0.1

## 2. 対象マニュアル名/マニュアルコード

### ◆Interstage Interaction Manager V10.0.0

- Interstage Interaction Manager V10 導入ガイド J2S0-0385-01Z2(01)
- Interstage Interaction Manager V10 ポータル運用ガイド J2UL-1571-01Z2(02)

### ◆Interstage Interaction Manager V10.0.1

- Interstage Interaction Manager V10 導入ガイド J2S0-0385-02Z2(00)
- Interstage Interaction Manager V10 ポータル運用ガイド J2UL-1571-02Z2(01)

## 3. 訂正内容

### 1) 導入ガイド 付録D サイレントインストール

サイレントインストールの手順の実行例を以下のように訂正します。

#### 「1. インストールパラメーターファイルの作成」

訂正前: `cp <CD-ROM>/Manager1/iim_silent.properties /tmp`

訂正後: `cp <CD-ROM>/Manager1/iim_silent.properties /var/tmp`

#### 「2. サイレントインストールの実行」

訂正前: `mount /dev/<デバイスファイル名 <CD-ROMマウントディレクトリ>  
cd <CD-ROMマウントディレクトリ>  
./CIR/cirinst.sh  
./CIR/cir/bin/run.sh -s Manager1/SDD/IIM_SOLARIS_UI.xml -p /tmp/iim_silent.properties -c`

訂正後: `mount /dev/<デバイスファイル名 <CD-ROMマウントディレクトリ>  
cd <CD-ROMマウントディレクトリ>  
./CIR/cirinst.sh  
./CIR/cir/bin/run.sh -s Manager1/SDD/IIM_SOLARIS_UI.xml -p /var/tmp/iim_silent.properties -c`

### 2) ポータル 運用ガイド 5.1 バックアップ・リストア > Autopilotファイルのバックアップ・リストア

Solarisの場合、Autopilotファイルのバックアップおよび、リストアの手順の実行例を以下のように訂正します。

#### 「1. Autopilotファイルをバックアップします。」

訂正前: 例) Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」、出力パスが「/tmp」の場合

```
cd /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2  
zip -r /tmp/autopilot.zip autopilot
```

訂正後: 例) Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」、出力パスが「/var/tmp」の場合

```
cd /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2  
zip -r /var/tmp/autopilot.zip autopilot
```

#### 「2. Autopilotファイルをリストアします。」

訂正前: 例) ファイルパスが「/tmp」、Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」の場合

```
unzip /tmp/autopilot.zip -d /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2
```

訂正後: 例) ファイルパスが「/var/tmp」、Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」の場合

```
unzip /var/tmp/autopilot.zip -d /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2
```

### 3) ポータル 運用ガイド 5.9 負荷分散構成における設定操作 > Autopilot定義の登録

Autopilot定義を1つのファイルに集約する手順の実行例を以下のように訂正します。

#### 「2. マスタサーバで、Autopilot定義を以下のように1つのファイルに集約します。」

訂正前: 例) Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」、出力パスが「/tmp」の場合

```
cd /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2  
zip -r /tmp/autopilot.zip autopilot
```

訂正後: 例) Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」、出力パスが「/var/tmp」の場合

```
cd /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2  
zip -r /var/tmp/autopilot.zip autopilot
```

「3. マスタサーバ以外のサーバで、Autopilot定義を以下のように1つのファイルに集約します。」

訂正前: 例) ファイルパスが「/tmp」、Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」の場合  
`unzip /tmp/autopilot.zip -d /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2`

訂正後: 例) ファイルパスが「/var/tmp」、Autopilot機能中継サーバに配備するアプリケーション名が「tenant01id\_aa2」の場合  
`unzip /var/tmp/autopilot.zip -d /var/opt/FJSVisjee/domains/interstage/applications/j2ee-modules/tenant01id_aa2`

4) ポータル 運用ガイド A.1 利用者管理情報コマンド > 実行例  
exportの実行例を以下のように訂正します。

訂正前: `/opt/FJSVrcfmp/bin/iimadmin.sh sampletenantid export -y /tmp`

訂正後: `/opt/FJSVrcfmp/bin/iimadmin.sh sampletenantid export -y /var/tmp`

以上