

FENCE シリーズサポート  
更新プログラム(201605-10)  
導入手順書  
FENCE-Pro


第 1.00 版  
2016 年 5 月  
株式会社富士通ビー・エス・シー

**【導入作業を始めるにあたり、必ずご一読ください。】**


- ※ 本手順書は、FENCE-Pro V05L02、V05L03、V05L04、V06L01、V06L02、V08L01、V08L02の更新プログラム(201605-10)導入手順書となります。
- ※ 対象OSは、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2となります。
- ※ 32ビット版、64ビット版のOSをサポートしています。
- ※ FENCE-Pro自動暗号パックがインストールされている環境に適用できます。
- ※ 本手順書中の画面イメージはWindows7、FENCE-Pro V08L02の画面を使用しています。

## インストール時の注意事項

管理者権限が必要なアプリケーションやタスクを実行する際、管理者権限への昇格が必要です。そのため、FENCE-Pro のセットアップ（インストールなど）時や下図のようなシールド アイコン付きのボタンのクリック時、“ユーザー アカウント制御”画面が表示されることがあります。



シールド アイコン付きのボタンの例



管理者ユーザの場合、許可を確認



標準ユーザの場合、管理者ユーザの資格情報を確認

本書に記載されている操作手順では、“ユーザー アカウント制御”画面に対する説明を省略します。

## 1 導入作業

更新プログラムの導入方法として通常インストール、サイレントインストールの 2 通りの方法があります。  
以下に通常インストール、サイレントインストールの 2 通りの導入手順について記述します。

### 1.1 通常インストールでの導入手順


※ 管理者権限にてインストールを実行してください。  
本作業に際し、FENCE-Pro を終了する必要はありません。

導入作業を開始します。


- ① 公開サイトよりダウンロードした自己展開形式の更新プログラムファイルをダブルクリックして、任意のフォルダへ解凍します。




- ②-1 32ビット版 OS の場合、更新プログラム(driverupdate71014.exe)をダブルクリックして実行します。




- ②-2 64ビット版 OS の場合、更新プログラム(driverupdate71014(x64).exe)をダブルクリックして実行します。




- ③ インストールを開始する画面が表示されるので、“インストール”をクリックします。



- ④ インストール処理が行われ、完了画面が表示されるので、“完了”ボタンをクリックします。



- ⑤ 再起動を促す画面が表示されるので、“はい”をクリックすると自動でシステムが再起動します。




導入作業は完了です。

## 1. 2 サイレントインストールでの導入手順


- ※ 管理者権限にてインストールを実行してください。  
本作業に際し、FENCE-Pro を終了する必要はありません。  
画面上にインストールの状況は表示されません。  
アップデート完了後自動で再起動されます(オプションの指定により、再起動を行わないこともできます)。

導入作業を開始します。


- ① 公開サイトよりダウンロードした自己展開形式の更新プログラムファイルをダブルクリックして、任意のフォルダへ解凍します。



- ②-1 コマンドプロンプトを管理者権限で開き、32ビット版 OS の場合、  
『ファイル格納先¥driverupdate71014 /s /v" /qn"』と入力して“Enter”キーを押します。  
例: C:¥folder¥driverupdate71014 /s /v" /qn"



- ②-2 コマンドプロンプトを管理者権限で開き、64ビット版 OS の場合、  
『ファイル格納先¥"driverupdate71014(x64)" /s /v" /qn"』と入力して“Enter”キーを押します。  
例: C:¥folder¥"driverupdate71014(x64)" /s /v" /qn"



### CHECK

アップデート完了後に自動で再起動を行わないようにするには、「norestart」オプションを指定してください。

例: C:¥folder¥"driverupdate71014(x64)" /s /v" /qn /norestart"

- ③ アップデートが完了すると自動的にコンピューターが再起動されます。


導入作業は完了です。




## 2 導入確認作業(ドライバのバージョン確認)

導入確認作業を開始します。

- ① タスクトレイ上の“FENCE-Pro”アイコンを右クリックし、メニューから“バージョン情報(A) ...”をクリックして“バージョン情報”画面を表示します。



- ② “バージョン情報”画面で表示されるファイルのバージョンを参照し、次のページの表の更新プログラム適用後のファイルバージョンであることを確認します。



導入確認作業は完了です。

※ 更新プログラム適用後のファイルバージョンは以下のとおりです。

ファイル名	ファイルバージョン	インストール先	備考
spcflt.sys	7.1.0.14	C:\Windows\system32\drivers	Cドライブがシステムドライブの場合