

```

*****
**
**  PRIMERGYシリーズ、FM-Server/FMVシリーズ
**  PRIMEPOWERシリーズ、Sシリーズ
**
**
**  Windows版
**    Systemwalker Centric Manager Standard Edition V13.2.0
**    Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition V13.2.0
**
**    CiscoWorks LAN Management Solution 3.0
**
**  Solaris(TM) Operating System版
**    Systemwalker Centric Manager Standard Edition V13.2.0
**    Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition V13.2.0
**
**    ◇◆CiscoWorks LMS連携ツール説明書◆◇
**
*****

```

本説明書は、製品の取扱い、ご使用に際して特に注意すべき事項、及び参考となる情報等を記したものです。製品のインストール前に必ずお読みください。

[高度な安全性が要求される用途への使用について]

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定して開発・設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう開発・設計・製造されたものではありません。

お客さまは本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用途に使用しないでください。また、お客さまがハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても富士通株式会社及びその関連会社は一切責任を負いかねます。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
 Sun、Sun Microsystems、Sunロゴ、Solaris およびすべてのSolarisに関連する商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書では、以下の製品を次のように略記しています。あらかじめご了承ください。

Solaris(TM) Operating Systemを“Solaris”と略しています。

0. 本ツールについて(必ずお読みください)

本ツールは、Systemwalker Centric Manager Standard Edition/Enterprise Edition V13.2.0(Windows版/Solaris版)とCiscoWorks LAN Management Solution 3.0との連携を容易に実現するためのものです。

(1) 本ツールの提供情報

- ・ readme.txt 実施時の留意事項、製品固有の説明(本書)
- ・ SCMtocW_20071015.exe CiscoWorks LMS連携ツール

(2) 本ツールをご使用にあたって

この設定ファイルのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。このご使用条件を遵守できない場合には、本ツールは使用しないでください。

- ・ 本ソフトウェアは、上記の対象機種に対してのみご使用できます。
- ・ 本ソフトウェアの再配布はできません。
- ・ 本ソフトウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行うことはできません。
- ・ 本ソフトウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。
- ・ 本ソフトウェアを使用した結果、損害が発生しても弊社は責任を負いません。

(3) 互換情報

本ツールでは、Systemwalkerコンソール上の運用管理サーバ、または、運用管理クライアントアイコンに登録されていた、以下のメニューがつかみません。

1) CiscoRME...CiscoWorks LMSトップ画面の呼び出し

CiscoWorks LMSトップ画面を呼び出すには、Webブラウザを起動し、以下のURLを入力します。

- ・ ノーマルモード (HTTP) の場合
http://server_name:1741
- ・ セキュアモード (HTTPS) の場合
https://server_name:443
(インストール時にHTTPSのポート番号を443から別のポート番号に変更した場合には、変更後のポート番号を指定します。)

2) CiscoChangeIntegrationOptions...CiscoWorks LMSの呼び出しメニュー登録

CiscoWorks LMSのメニュー登録には、メニュー登録ツール (addmenu.bat) を使用します。

(4) 本ツール適用時の注意事項

- ・ 本ツールを適用するにあたっては、「CiscoWorks LMS連携ガイド」を熟読の上、実施していただくようお願いいたします。
また、Systemwalker Centric Managerの最新応急/緊急修正を必ず適用してください。

1. 適用条件

- 機種 : PRIMERGYシリーズ
FM-Server/FMVシリーズ
PRIMEPOWERシリーズ
Sシリーズ
- OS : Microsoft(R) Windows Server (R) 2003 R2 Standard Edition SP1、SP2
Microsoft(R) Windows Server (R) 2003 R2 Enterprise Edition SP1、SP2
Microsoft(R) Windows Server (R) 2003 Standard Edition SP1、SP2
Microsoft(R) Windows Server (R) 2003 Enterprise Edition SP1、SP2
Windows (R) 2000 Server ServicePack 4
Windows (R) 2000 Advanced Server ServicePack 4
Windows (R) 2000 Professional ServicePack 4
Windows (R) XP Professional SP2
Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9、Solaris 10
- 製品 : Windows版
Systemwalker Centric Manager Standard Edition V13.2.0
Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition V13.2.0
CiscoWorks LAN Management Solution 3.0
- Solaris版
Systemwalker Centric Manager Standard Edition V13.2.0
Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition V13.2.0

2. 適用方法

(1) Administrator権限を持つユーザIDで、CiscoWorksLMS連携ツールをインストールするマシンにログオンします。

(2) ダウンロードしたCiscoWorks LMS連携ツール (SCMtoCW_20071015.exe) を運用方法に応じてコピーします。

- ・ CiscoWorksを専用サーバとし、Systemwalker Centric Managerは運用管理サーバのみの場合

Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバをインストールしたドライブ直下にコピーします。(例 : C:\SCMtoCW_20071015.exe)

- ・ CiscoWorksを専用サーバとし、Systemwalker Centric Managerは運用管理サーバと運用管理クライアントが存在する場合

Systemwalker Centric Managerの運用管理クライアントをインストールしたドライブ直下にコピーします。(例 : C:\SCMtoCW_20071015.exe)

- ・ CiscoWorksをSystemwalker Centric Managerの運用管理サーバに同居させる場合

Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバをインストールしたドライブ直下にコピーします。(例 : C:\SCMtoCW_20071015.exe)

(3) 以下のコマンドを実行し、CiscoWorks LMS連携ツールを解凍します。

SCMtoCW_20071015.exe

CiscoWorks LMS連携ツールは、自己解凍形式で提供しています。
コマンドを実行したディレクトリ内に「CW2KTOOLディレクトリ」が作成され、このディレクトリ内に以下に示す各種連携ツール(インポート用CSV作成ツール、メニュー登録ツール、Syslog連携ツール、DFM連携ツール、Change Audit連携ツール、登録用サンプルCSVファイル)が解凍されます。

```
CW2KTOOL-+-CSVImport-+-enterprises.ini
|          |          |---SCMtoCW.bat
|          |          |---SCMtoCW.xls
|
|          +-CWmenu-----+-addmenu.bat
|          |          |---delmenu.bat
|
|          +-Syslog-----+-1.3.6.1.4.1.211.4.1.4.8.cnf
|          |          |---mksdtrap.bat
|          |          |---syslogcnv.bat
|          |          |---syslogcnv.sh
|
|          +-DFM-----+-ciscoMgmt.311.cnf
|          |          |---dfmconv.bat
|          |          |---dfmconv.sh
|
|          +-Caudit-----+-enterprises.9.9.143.2.0.cnf
|          |          |---enterprises.9.9.143.2.cnf
|          |          |---caudit.bat
|          |          |---caudit.sh
|
|          +-sample-----+-CWsamp.csv
|
|          +-readme(本説明書)
```

(4) CiscoWorks LMS連携ガイドを参照し、必要なツールを適用します。

3. その他の留意事項

特になし

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通株式会社 2007.