FUĴĨTSU

FIT fit7800/fit7600/fit7400 FIT fit7800-QR/fit7600-QR/fit7400-QR Windows 7 / Windows Server 2008 R2 日本語版 プリンタドライバ インストールガイド

2010年5月

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の 侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

■本書中の略語について

本説明書中、各製品を以下のように略記しています。

向、記載されている製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

製品名称	言語	本書での表記
Windows® 7 Ultimate	日本語	Windows 7
Windows® 7 Ultimate (64 ビット版)		
Windows® 7 Enterprise		
Windows® 7 Enterprise(64 ビット版)		
Windows® 7 Professional		
Windows® 7 Professional(64 ビット版)		
Windows® 7 Home Premium		
Windows® 7 Home Premium (64 ビット版)		
Windows® 7 Starter		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Standard	日本語	Windows Server 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Enterprise		



・日本語版以外の、Windows 7 / Windows Server 2008 R2 では動作しません。

・Windows Server 2008 R2 は、64 ビット版のみです。

・64 ビット版のハードウェアは、64 ビット拡張機能を含む x86 命令セットに基いた 64 ビットアー キテクチャをサポートするパーソナルコンピュータとし、Intel® Itanium® プロセッサファミリ をサポートするパーソナルコンピュータでは動作しません。

■プリンタ使用時、およびプリンタドライバインストール時の注意事項



・Windows 7 / Windows Server 2008 R2 では、プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドラ イバをインストールする必要があります。

セットアッププログラムで、「プリンタをインストールする準備ができました。」または、「プリン タドライバのインストールが終了しました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続して ください。 プリンタドライバをインストールする前に、プリンタとパソコンを接続したときは、本書の「セ ットアップ時のトラブルシューティング」を参照してください。

 本プリンタドライバを、他のプリンタ(FIT fit7800/fit7600/fit7400/fit7800-QR/fit7600-QR/ fit7400-QR 以外や他社プリンタ)では使用しないでください。

また、FIT fit7800/fit7600/fit7400/fit7800-QR/fit7600-QR/fit7400-QR プリンタを、他のプリ ンタドライバとの組み合わせでは使用しないでください。

 Windows 7 / Windows Server 2008 R2 から印刷する場合、プリンタの機能設定は工場出荷時の値 に戻してください。

他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。



・「fit プリンタドライバパッケージ」の画面が表示されたときは・・・

- お使い環境が、Windows 7 / Windows Server 2008 R2 のときは、[OK]ボタンをクリックしてくだ さい。その他の Windows オペレーティングシステムのときは、[キャンセル]ボタンをクリックし てください。
- ご使用のパソコンにインストールされている Windows 7 / Windows Server 2008 R2 の Edition やバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。そのときは、 表示内容に従ってインストールしてください。
- ・セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限をもったアカウントでログオンしてください。
- ・セットアップを行う際に、[ユーザーアカウント制御]ダイアログに「続行するにはあなたの許可が 必要です」と表示される場合がありますので、[はい]を選択してください。
- ・64 ビット版 Windows 7 をお使いのときも、本手順でインストールしてください。
- ・異なる版数のプリンタドライバがセットアップされている場合は、削除してからセットアップしてください。

■プリンタドライバのインストール

ここでは、Windows 7 / Windows Server 2008 R2 が動作するパソコンにプリンタドライバをインストー ルする手順について、Windows 7 Professional の画面を例に説明しています。 以下の手順では、FIT fit7800 プリンタドライバをセットアップする手順で説明します。 他のプリンタをお使いのときは、現在お使いの機種名(モデル名)に変更して読んでください。

Plug & Play を使ったセットアップ



itプリンタ	パトライバリペッケージ
	Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をお使いのときは、 [OI(をリックしてください。 ・ 下記 Windows オペレーティングシステムをお使いのときは、[キ ・ンセル」をクリックしてくてきい。 ・ Windows Server 2008 ・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2003 ・ Windows Vista ・ Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 ・ Windows 200 ・ Windows 200 ・ Windows Wile ・ Windows Wile ・ Windows 8 ■ EXEMPT Server 2005 ・ Windows 98 ■ EXEMPT Server 2005 ■ EXEMPT S
	Windows 7 または Windows Server 2008 P2 老方(単) のと書は、 リンクタレジコンを接続する前に フリンタドライバをインストール する心理力が見ます。 リンク電源のFF、または オリンタが未接続であることを確認して ださい。 本インストーラで「リンタドライバをインストールする準備がで まました。」または 「ワリンタドライバのインストールが続くしまし た。」と表示されてからバシコンとプリンタを接換してください。
	OK ++>th

	追加するプリンタドライバを選択してく	(ださい。
fit700	0シリーズ	
œ	fit7800 プリンタドライバ	
C	fit7600 プリンタドライバ	
С	fit7400 プリンタドライバ	
fit700	0-QRシリーズ	
C	fit7800-QR プリンタドライバ	
C	fit7600-QR プリンタドライバ	
0	fit7400-QR プリンタドライバ	

1. ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ内の、SETUP. EXE をダブルクリックします。

POINT !

「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。



 2. 「fit プリンタドライバパッケージ」の画面が表示されますので、 [OK]ボタンをクリックします。

3. 「追加するプリンタドライバを選択してください。」の画面が表示さ れます。





 ブリンタドライバをインストールする準備ができました。 パソコンとブリンタを接続し、ブリンタの電源を入れてください。 この画面を閉じるには、[OK]をクリックしてください。
ОК



パラレルインタフェース

 表示されたメニューに従って、インストールするプリンタドライバ を選択し[0K]ボタンをクリックします。

POINT !

- プリンタドライバをインストール(追加)しないときは、「キャン セル」を選択します。プリンタドライバをインストールしないで 終了したときは、再度 SETUP. EXE を実行するか、「プリンタの追 加ウィザードを使ったセットアップ」でインストールしてくだ さい。
- [Windows セキュリティ]というダイアログに、「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されますが、[→このドライバーソフトウェアをインストールします]を選択します。

6. ファイルのコピーが開始されます。

POINT !

- ・ 手順(7)の画面が表示されるまでお待ちください。
- 「プリンタドライバをインストールする準備ができました。」という メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

POINT !

- 「プログラム互換性アシスタント」ウィンドウが表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
 「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示されますが、問題ありません。
- 8. プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れます。

POINT !

 プリンタとパソコンを接続する方法については、取扱説明書の 「第1章 お使いになる前に」-「プリンタを設置する」-「パソコ ンとの接続」をご覧ください。



 タスクバーの通知領域に、「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています。」と表示されます。 しばらくすると、"FIT fit7800 デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました。"と表示されます。

10. [スタート]→[デバイスとプリンター]を開き、「プリンターと FAX」 部にプリンタアイコンが追加されていることを確認します。

Ø POINT !

・ [デバイスとプリンター]を開く順序は、下記の通りです。



11. Windows を再起動します。

これでプリンタドライバのセットアップは終了です。



プリンタの追加ウィザードを使ったセットアップ

プリンタドライバのセットアップは、プリンタの追加ウィザードを起動して行います。 ここでは、Windows 7 を起動した状態からのセットアップ手順を説明します。 以下の手順では、FIT fit7800 プリンタドライバをセットアップする手順で説明します。 他のプリンタをお使いのときは、現在お使いの機種名(モデル名)に変更して読んでください。



· • • • =	- 0 ×
デバイスの追加 プリンターの追加	11 • 0
▷ デバイス (4)	
⊿ プリンターと FAX (2)	
Fax Microsoft XPS Document Writer	
6個の項目	



1. [スタート]→[デバイスとプリンター]を選択します。

2. [デバイスとプリンター]フォルダの、[プリンターの追加]を選 択します。

3. 「プリンターの追加」ウィザードが表示されますので、「ローカル プリンターを追加します」を選択します。



一覧からプリン インストール (ウーを選択してください。他のモデルを表示するには、『Windows Uj iD からドライバーをインストールするには、『ディスク使用』をクリックし	odate] をクリックしてください 、てください。
ara T	a mon	
ROET.	7929-	
Ganoo	Restlar DOP-113C	
Gasio	Brother DCP-128C	
Epson	 Brother DOP-1290 	
このドライバーはデッ ドライバーの署名が	79ル署名されています。 Windows Update(世) 重要な理由	ディスク使用(H)

フロッピー	ディスクからインストール	X
~	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(©) C:¥fit¥Driver¥fit7800¥Win7 ・	参照(<u>B</u>)

- 4. プリンタを接続するポートを指定し、[次へ]ボタンを押します。
- POINT !
 - [既存のポートを使用]の一覧に、お使いになるプリンタポートが存在しないときは、仮のポートとして[LPT1:(プリンターポート)]など選択するか、「プリンターの追加」ウィザードをキャンセルし、「Plug & Playを使ったセットアップ」でプリンタドライバをインストールしてください。
- 5. 「プリンタードライバーのインストール」画面が表示されますの で、「ディスク使用」を選択します。

6. [製造元のファイルのコピー元]のパス名「A:¥」を、「(ダウンロード したドライバデータのあるフォルダ名)¥Driver¥fit7800¥Win7」に 変更してから、[OK]ボタンを押します。

POINT !

- ・ 左記画面は、「C:」ドライブの「fit」フォルダに、ダウンロードしたドライバデータがある場合の例です。
- 64 ビット版 Windows 7 をお使いのときも、上記フォルダを 指定してください。
- Windows Server 2008 R2 をお使いのときは、フォルダ[Win7]
 を[Win28r2]に変更してください。
- 入力するパス名は、お使いの機種によって異なります。
 お使いの機種に合わせて、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に続けて、下記パス名を入力してください。
 (1) FIT fit7600のとき…

(1)		
	Windows 7:	[¥Driver¥fit7600¥Win7]
	Windows Server 2008 R2:	[¥Driver¥fit7600¥Win28r2]
(2)	FIT fit7400 のとき…	
	Windows 7:	[¥Driver¥fit7400¥Win7]
	Windows Server 2008 R2:	[¥Driver¥fit7400¥Win28r2]
(3)	FIT fit7800-QRのとき…	
	Windows 7:	[¥Driver¥QR¥fit7800¥Win7]
	Windows Server 2008 R2:	[#Driver#QR#fit7800#Win28r2]
(4)	FIT fit7600-QRのとき…	
	Windows 7:	[¥Driver¥QR¥fit7600¥Win7]
	Windows Server 2008 R2:	[¥Driver¥QR¥fit7600¥Win28r2]
(5)	FIT fit7400-QRのとき…	
	Windows 7:	[¥Driver¥QR¥fit7400¥Win7]
	Windows Server 2008 R2:	[\Driver\QR\fit7400\Win28r2]

リックしてください、
スク使用(H)

プリンター名(E):	FIT fit7800



プリンター共有				
のプリンターを共有す	Bには、共有名を作成する必要 共有名を作成する必要	しかあります。 推奨	されている名前を使用す	「るか、または新しく名
NE7030 COLCV4		5 No. 7 CB-3	0110-91	
● このプリンターを共考	(USV(Q)		the state of the second second second	
) このフリンターを共利	して、ネットワークのほかのコンセ	ビューターから模束	ちよい使用できるように	98(<u>5)</u>
共有名(日):				
場所(L):				
コメント(C):				
	ι			

リストボックス内にモデル名が表示されます。
 お使いになるモデルを選択し、[次へ]ボタンを押します。

POINT !

- 「どのバージョンのドライバーを使用しますか? 既にこの プリンターのドライバーがインストールされていることを 検出しました。」という画面が表示される場合は、「現在のド ライバーを置き換える」を選択します。
- 8. 「プリンター名を入力してください」画面が表示されますので、 プリンタ名の入力を行い、[次へ]ボタンを押します。

Ø POINT !

プリンタ名を変更する場合は、変更後のプリンタ名を入力してください。

9. [Windows セキュリティ]というダイアログに、「ドライバーソフト ウェアの発行元を検証できません」と表示されますが、[→このド ライバーソフトウェアをインストールします]を選択します。

10. ファイルのコピーが開始されます。

POINT !

- 手順(11)、または手順(12)の画面が表示されるまでお待ちく ださい。
- 11 「プリンター共有」画面が表示されます。

POINT !

お使いの環境によっては、左記画面が表示されない場合があります。
 「プリンタ共有」画面が表示されたときは、お使いの環境にあわせ選択してください。

(1) 共有しない時:「このプリンターを共有しない」を選択します。

(2) 共有する時
 :「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする」を選択し、共有名・場所・コメントを入力します。



12. 「FIT fit7800 が正しく追加されました」と表示されていることを 確認し、ウィザードを終了するために[完了]ボタンを押します。 プリンタドライバが複数インストールされているときは、「通常 使うプリンターに設定する」が表示されますので、必要に応じ選 択します。

[テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じテ ストページを実行してください。

POINT !

- ・ テストページでの注意事項について…
 - (1) 手順(4) で、仮のポートを選択したときは、テストページの印刷を実行しないでください。
 - (2) テストページの印刷を行う時は、プリンタがオンライン であることを 確認してください。
 - (3) テストページでは、そのときのプリンタドライバ設定に 従い印刷をします。
 - (4) プリンタドライバの初期値では、給紙方法「自動選択」、 用紙サイズ「A4」となっていますので A4 単票を準備のう え、テストページを実行してください。
 - (5) 初期値以外の用紙を使用する場合は設定の変更後、テストページを実行してください。
- 13. Windows を再起動します。

これでプリンタドライバのセットアップは終了です。 この方法でセットアップを行った後にプリンタを接続すると、 「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしていま す。」画面が表示され、[デバイスとプリンター]の未指定部に、 接続したプリンタが表示される場合があります。 そのときは、Windows を再起動してください。

■セットアップ時のトラブルシューティング

プリンタドライバをインストールする前に、プリンタとパソコンを接続したとき

デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。 NI

プリンタドライバをインストールする前にプリンタとパソコンを接 続すると、通知領域(画面右下)に「デバイスドライバーソフトウェ アは正しくインストールされませんでした。」という、メッセージが 表示されます。その場合は、次の手順でリカバリしてください。 ここでは、FIT fit7800 で説明します。他のプリンタをお使いのと きは、現在お使いの機種名(モデル名)に変更して読んでください。

POINT !

- ここでは、Windows 7 Professionalの画面で説明します。
 Windows Server 2008 R2 のときも、本手順でリカバリしてください。
- 吹き出しをクリックすると、次の画面が表示されます。
 内容を確認したら、

📙 ドライバー ソフトウェアの	インストール
デバイス ドライバー ソフトウ	ウェアは正しくインストールされませんでした。
このデバイスをインストール い。	する方法については、デバイスの製造元に問い合わせてくださ
FIT fit7800	★ドライバーが見つかりません。
デバイスを正しくインストー	ルできない場合
	開じる(C)

1. [スタート]→[デバイスとプリンター]を選択します。





2. [デバイスとプリンター]フォルダの、[未指定]部に接続したプリンタが表示されていることを確認します。



🍰 デバイス マネージャー	0	•	×		
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)					
++ = = = = = = = = = = = = = = = = = =					
DVD/CD-ROM ドライブ			^		
>			П		
>-4 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー					
> 小事 システム デバイス					
トーロ ディスク ドライブ					
▷ 🌯 ディスプレイ アダプター					
> 🔮 ネットワーク アダプター					
> 朝 ヒューマン インターフェイス デバイス					
> - フロセッサ					
>					
▶ - (COM と LPT)					
 					
FIT fit7800 ドライバー ソフトウェアの更新(P)		2			
		-			
トーシーモニター 副時(1)					
● ● ユニバーサル ミ 「「「「()」					
▷-② 記憶域コントロ ハードウェア変更のスキャン(A)			Ŧ		
選択したデバイスのドライ/ プロパティ(R)					

デバイスの)アンインストールの	確認	X
1	FIT fit7800		
警告: シス	、テムからこのデバイスを誇	削除しようとしています。	
		OK	
		UK	44700

 [デバイスとプリンター]フォルダの、空白部分をマウスの右ボ タンでクリックし、表示メニューから「デバイスマネージャー」 を選択します。

POINT !

- [ユーザーアカウント制御]ダイアログに「次のプログラムに このコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示され た場合は、[はい]をクリックします。
- 4. 「デバイスマネージャー」が起動します。
 [」 ほかのデバイス]をダブルクリックします。
 表示されたプリンタ(接続したプリンタ)をマウスの右ボタンでクリックし、表示メニューから「削除」を選択します。

5. 「デバイスのアンインストールの確認」画面が表示されますの で、[0K]ボタンをクリックします。

POINT !

- [OK]ボタンをクリックしたら、デバイスマネージャー画面右 上の [閉じる]をクリックして、デバイスマネージャ ーを終了します。
- 6. 電源スイッチを 側に倒し、プリンタの電源を切ります。



7. 「プリンタドライバのインストール」の手順で、プリンタドライ バをインストールし、Windowsを再起動します。

これで、プリンタドライバをインストールする前に、プリンタ とパソコンを接続したときのリカバリは完了です。

セットアッププログラムがエラーを表示したとき

セットアッププログラムを起動(実行)したときに、[<u>▲</u> 警告ウィンドウ]または[🐼 エラーウィンドウ]が 表示されました。

ftブリンタドライバパッケージ Windows オペレーティングシステムが異なります。 処理を中止します。	 原凶: 1. セットアッププログラムが、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 以外のオペレーティングシステムで実行されました。 対処: 1. セットアッププログラムを起動した Windows オペレーティン グシステムを確認します。 本セットアッププログラムは、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 専用です。
ftプリンタドライノび(ッケージ	 原図: 1. フォルダパスが既定の文字数を超えています。 対処: 1. セットアッププログラムのフォルダパスを 200 文字以内の場所に移動します。
fitプリンタドライバパッケージ プリンタのインストールを中断しました。 OK	 原因: プリンタドライバのインストールが中断されました。 ・セットアップ中の[Windows セキュリティ]画面で、「このドライバーソフトウェアをインストールしない」を選択しました。 ・「プリンターの追加」ウィザード中、[キャンセル]を選択しました。 プタククション・ディングレンジェン・「キャンセル]を選択しました。 新度セットアッププログラムを実行します。
ftプリンタドライババッケージ	 <i>「以</i> > <i>V</i> > <i>V</i>
ftブリンタドライバワマケージ ブリンタドライバファイルが見つかりませんでした。 処理を中止します。 OK OK	 <i>「</i>/ンストールに必要なプリンタドライバファイルが見つかり ません。 ・インストールに必要なプリンタドライバファイルが無い可 能性があります。 ・プリンタドライバファイルが無いいる可能性があります。 ・プリンタドライバファイルが壊れている可能性があります。 ・プリンタドライバファイルが壊れている可能性があります。 ・プリンタドライバファイルが壊れている可能性があります。 ・プリンタドライバクテムを実行します。 ・インターネットの弊社「製品情報ページ」から、最新版のプリ ンタドライバを入手します。 富士通アイソテック製品情報ページ URL: http://jp.fujitsu.com/group/fit/services/printers/